

Б-75



**БОЕВОЙ УСТАВ
ПЕХОТЫ
КРАСНОЙ АРМИИ**



ЧАСТЬ I
(БОЕЦ, ОТДЕЛЕНИЕ, ВЗВОД, РОТА)

ВОЕНИЗДАТ НКО СССР
1942

ПРОЦЕРЕНО 1960 г.

5187/y

3

ПРОВЕРЕНО 1985 г.



Проверено | 2015

История | 2015


НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

БОЕВОЙ УСТАВ
ПЕХОТЫ
КРАСНОЙ АРМИИ



ЧАСТЬ 1

(БОЕЦ, ОТДЕЛЕНИЕ, ВЗВОД, РОТА)



Военное Издательство
Народного Комиссариата Оборона Союза ССР
Москва — 1942

0

355,10

5-75



Под наблюдением редактора подполковника
Памфилов Д. Н.

Г0 0000. Подписано к печати 0.0.42. Объем 7 1/4 п. л. Зак. 515

Отпечатано в 1-й тип. Управления Воениздата НКО СССР
имени С. К. Тимошенко

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

« » 1942 г.

№

г. Москва.

1. Ввести в действие объявляемый Боевой Устав Пехоты Красной Армии 1942 г., часть первая (боец, отделение, взвод, рота).

2. Боевым Уставом Пехоты Красной Армии руководствоваться всему командному и начальствующему составу.

3. Указания Устава надлежит применять, строго соблюдаясь с обстановкой.

4. Боевой Устав Пехоты Красной Армии 1938 г. (БУП-38) часть I — отменить.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

REPORT

ON THE

THEORY OF

THE

RELATIONSHIP

BETWEEN

THE

THEORY

OF

THE

RELATIONSHIP

BETWEEN

THE

THEORY

OF

THE

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Глава I. Общие положения	9
1. Основы боевых действий пехоты	—
2. Основы успеха пехоты в бою	10
3. Огонь и маневр подразделений пехоты	11
4. Боевой порядок	14
5. Обязанности командира	15
Глава II. Одиночный боец	20
1. Общие положения	—
2. Специальные обязанности бойца	22
Наблюдатель	—
Снайпер	23
Автоматчик	25
Истребитель танков	—
Подносчик	26
Связной	—
Ездовой	27
Сторожевой пост	28
Секрет	30
Глава III. Стрелковое отделение	31
1. Общие положения	—
2. Стрелковое отделение в разведке	—
3. Стрелковое отделение в наступательном бою	39
4. Стрелковое отделение в обороне	48
5. Стрелковое отделение в походном охранении	52

	<i>Стр.</i>
6. Стрелковое отделение в боевом охранении в наступательном бою	55
7. Стрелковое отделение в полевом карауле	—
Глава IV. Отделение автоматчиков	60
1. Общие положения	—
2. Отделение автоматчиков в наступательном бою	61
3. Отделение автоматчиков в обороне	62
Глава V. Пулеметное отделение	63
1. Общие положения	—
2. Пулеметное отделение в наступательном бою	66
3. Пулеметное отделение в обороне	68
Глава VI. Отделение противотанковых ружей	71
1. Общие положения	—
2. Отделение противотанковых ружей в наступлении	73
3. Отделение противотанковых ружей, приданное штурмовой группе	75
4. Отделение противотанковых ружей в обороне	—
5. Отделение противотанковых ружей на походе и в охранении	77
Глава VII. Отдельное орудие	78
1. Общие положения	—
2. Орудие в наступательном бою	80
3. Орудие в обороне	82
4. Орудие на походе, в охранении и на отдыхе	84
Глава VIII. Стрелковый взвод	85
1. Общие положения	—
2. Стрелковый взвод в разведке	86
3. Стрелковый взвод в наступательном бою	88
4. Стрелковый взвод в обороне	100
5. Стрелковый взвод в боевом охранении	111
6. Стрелковый взвод в походном охранении	112
7. Стрелковый взвод в сторожевом охранении	117

	Стр.
Глава IX. Взвод автоматчиков	121
1. Общие положения	—
2. Взвод автоматчиков в наступательном бою	—
3. Взвод автоматчиков в оборонительном бою	124
Глава X. Пулеметный взвод	125
1. Общие положения	—
2. Пулеметный взвод в наступательном и встречном бою	126
3. Пулеметный взвод в обороне	129
Глава XI. Минометный взвод	134
1. Общие положения	—
2. Минометный взвод в наступлении	137
3. Минометный взвод в обороне	141
Глава XII. Взвод противотанковых ружей	144
1. Общие положения	—
2. Взвод противотанковых ружей в наступлении	145
3. Взвод противотанковых ружей в обороне	150
4. Взвод противотанковых ружей на марше и во встречном бою	152
Глава XIII. Стрелковая рота	153
1. Общие положения	—
2. Стрелковая рота в наступательном бою	155
3. Наступление стрелковой роты резерва батальона	162
4. Наступление стрелковой роты ночью	164
5. Особенности наступления стрелковой роты в горах	166
6. Особенности наступления стрелковой роты в лесу	169
7. Особенности наступления стрелковой роты с преодолением реки	170
8. Особенности наступления стрелковой роты на населенный пункт	171
9. Особенности наступления стрелковой роты зимой	172

	<i>Стр.</i>
10. Особенности атаки укрепленного района и сильно укрепленной позиции	173
11. Стрелковая рота в обороне	178
12. Стрелковая рота в резерве батальона в обороне	186
13. Смена роты	187
14. Оборона стрелковой роты ночью	188
15. Особенности обороны стрелковой ротой реки	189
16. Особенности обороны стрелковой роты в лесу	190
17. Особенности маневренной обороны стрелковой роты	192
18. Особенности обороны населенного пункта . .	193
19. Особенности обороны роты зимой	194
20. Стрелковая рота в разведке	196
21. Особенности разведки зимой	205
22. Стрелковая рота в походном охранении . . .	206
23. Стрелковая рота в сторожевом охранении . .	—
 Приложения:	
1. Средства борьбы пехоты	203
2. Таблица сигналов и условных знаков . . .	213
3. Сигналы для связи с авиацией	215
4. Письменные документы	216
5. Отчетная и стрелковая карточки	218
6. Примерная форма журнала наблюдения . . .	222
7. Карточка противотанкового огня	223
8. Условные знаки для обозначения на картах, планах, схемах	224

Глава первая

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОСНОВЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕХОТЫ

1. Пехота Красной Армии является основным родом войск. Она сильна своим огнем в сочетании с движением вперед, завершаемым решительным штыковым ударом.

Пехота способна успешно вести бой на любой местности, в любое время года и суток.

При своем вооружении пехота может самостоятельно решать многие боевые задачи и только она способна удержать захваченную местность.

2. Задачи пехоты:

— овладеть позициями противника во взаимодействии с танками, артиллерией, авиацией, а в случае необходимости самостоятельно, уничтожив или захватив в плен противника;

— удержать захваченную местность, стойко отразив все атаки пехоты, танков и авиации противника.

3. Пехота решает наиболее трудную задачу — ведет ближний бой грудь с грудью с противником.

Она завершает исход боя.

Как ни велики усилия и жертвы всех родов войск для достижения общей победы, все же

решающая роль в бою принадлежит только бойцу пехоты.

Огонь, маневр и рукопашная схватка — основные способы действий пехоты.

Огнем пехота наносит противнику потери, подрывающие его силы, маневром сближается с ним и рукопашной схваткой заканчивает его уничтожение.

2. ОСНОВЫ УСПЕХА ПЕХОТЫ В БОЮ

4. Основами успеха пехоты в бою являются:

- ясное понимание всеми командирами и бойцами поставленной им задачи;
- знание средств и приемов борьбы противника;
- непоколебимое стремление сблизиться с противником для рукопашной схватки;
- умение наилучшим образом использовать свои силы и средства для достижения победы.

Для этого необходимо:

- всегда быть в готовности вступить в бой с наземным и воздушным врагом и уничтожить его;
- никогда не дать противнику захватить себя врасплох, организовав надежное охранение, непрерывное наблюдение и разведку;
- во всех случаях иметь налаженное взаимодействие внутри подразделения и со средствами усиления (пехотное оружие, артиллерия, танки, авиация);
- постоянно иметь безотказное управление, надежную противовоздушную и противотанковую оборону и противохимическую защиту.

5. В современном бою успешное наступление и устойчивая оборона с малыми потерями воз-

можны только при умелом использовании местности и привычке быстро зарываться в землю. Поэтому каждый боец, отделение и взвод, не дожидаясь приказа начальника, должен немедленно и быстро скапываться при всякой остановке (кроме остановок для передышки) и при малейшей возможности доводить окоп до полного профиля, а для укрытия от авиации и танков отрывать щели.

3. ОГОНЬ И МАНЕВР ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПЕХОТЫ

6. Успех в огневом бою достигается внезапным сосредоточением всех или большей части огневых средств подразделения по отдельным группам противника для его уничтожения по частям.

7. Для успешного огневого боя необходимо:

— взаимодействие всех огневых средств и правильная организация огня, которая обеспечивала бы в наступлении постепенное нарастание огня по мере продвижения пехоты вперед, а в обороне — постепенное усиление огневого воздействия на противника, по мере его приближения к позициям пехоты;

— неослабное наблюдение за полем боя, отыскивание новых целей, оценка их значения и возможности поражения;

— твердое управление огнем, обеспечивающее быстрое сосредоточение его и поражение наиболее важных и угрожающих целей;

— организация безотказного питания боеприпасами и всем необходимым, правильное устройство и работа тыла.

8. Командиры отделения и взвода для правильного и твердого управления огнем в бою обязаны:

- выбирать и указывать ясно видимые всем ориентиры; назначив основной, занумеровать ориентиры справа налево и дать им наименования;

- назначить подразделению и огневым средствам (пулеметам, минометам, противотанковым ружьям) ответственную полосу обстрела и для огневой связи дополнительные направления перед фронтом соседей;

- умело выбирать огневые рубежи и огневые позиции и своевременно сменять их, устанавливая порядок перемещения;

- непрерывно наблюдать за полем боя, выявлять и оценивать цели, точно определять до них расстояния, определять оружие, которое успешнее может поразить цель;

- готовить данные для ведения огня (прицел или угломер и точку прицеливания или наводки, вид огня, расход патронов, мин, снарядов) и составлять стрелковую карточку (приложение 5);

- выбирать наиболее выгодный момент для открытия огня, указывать цели, в нужных случаях вести пристрелку, корректировать и переносить огонь с одной цели на другую, сосредоточивать огонь по одной цели и разделять его по нескольким целям, останавливать или прекращать огонь.

9. Командиры отделения и взвода управляют огнем, подавая команды голосом, сигналами, условными знаками и через посыльных.

Командиры роты, батальона и полка управляют

огнем, ставя командирам подразделений огневые задачи.

10. О выявленных целях, которые не могут быть поражены огнем подразделения, командир докладывает (доносит) старшему начальнику и указывает командиру — артиллеристу, пулеметчику, минометчику, командиру противотанкового ружья, — какие цели надо подавить или уничтожить.

11. Командир должен широко применять маневр на поле боя, т. е. передвигать свое подразделение или изменять его расположение так, чтобы занять более выгодное положение для поражения противника.

В зависимости от обстановки в бою надо быстро и умело применять наиболее соответствующий вид маневра: охват, обход, прорыв фронта противника.

При охвате фланга противника охватывающее подразделение сохраняет огневую связь с подразделением, действующим с фронта.

При обходе подразделение, выходя во фланг или в тыл противника для его уничтожения, не имеет непосредственной огневой связи с подразделением, действующим с фронта.

При прорыве фронта подразделение вклинивается в оборону противника, для того чтобы вслед за тем нанести удар по его флангу или тылу.

12. Отход подразделения производится только по приказу командира с целью:

- занять новую, более выгодную позицию;
- отвести часть сил назад, для задержки противника с фронта, а основные силы — в косом направлении для последующего удара по флангу и тылу наступающего противника;

— подвести наступающего противника под фланговый огонь и удар своих частей.

4. БОЕВОЙ ПОРЯДОК

13. Пехота для боя строится в боевой порядок.

Боевой порядок должен отвечать замыслу и плану предстоящего боя и обеспечивать:

— наилучшее использование сил и средств для уничтожения противника в избранном направлении;

— взаимодействие внутри подразделения (части), а также со средствами усиления;

— гибкость, управляемость и маневрирование подразделений на поле боя;

— наилучшее использование местности и удобство для отражения неожиданного нападения наземного противника — на флангах и стыках, особенно танков;

— противовоздушную оборону войск.

Боевой порядок полка состоит из боевых эшелонов, артиллерийской группы и резерва.

Боевой порядок батальона и роты состоит из боевого эшелона, огневой группы (минометы, пулеметы, противотанковые ружья, орудия) и резерва.

Боевой порядок взвода состоит из боевых порядков отделений и поддержки, а иногда и из огневой группы (минометы, пулеметы и противотанковые ружья).

Боевой порядок отделения состоит из цепи, змейки или колонны по одному.

Боевой эшелон полка, батальона и роты состоит из входящих в его состав подразделений со средствами их усиления.

5. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРА

14. Командир несет полную ответственность за состояние и боевую готовность своего подразделения (части), за организацию управления им и за успешные действия в бою.

15. Командир обязан:

- обеспечивать высокое политико-моральное состояние, воинскую дисциплину, боеспособность и боевую готовность подчиненных;

- смело брать на себя ответственность за боевые действия;

- быть для подчиненных постоянным примером выносливости, активности, безусловной храбрости, вплоть до самопожертвования, примером самообладания и распорядительности в самые трудные минуты боя и тем способствовать выполнению боевой задачи;

- непрерывно повышать свою военную и политическую подготовку;

- отлично командовать своим подразделением (частью) в бою;

- знать уставы, наставления и руководства Красной Армии, приказы и указания;

- отлично знать свое оружие и технику, уметь их применять;

- изучать технические средства и тактические приемы противника;

- неустанно повышать подготовку своих подчиненных, требуя, чтобы они в совершенстве знали свое оружие, стали мастерами своего дела и без промаха били врага;

- знать состояние своего подразделения (части), особенности командиров и бойцов, их настроения, степень обученности, состояние мате-

риальной части, наличие боеприпасов, продовольствия, состояние обмундирования, обуви и всего необходимого для боя и жизни;

— заботиться об отдыхе подчиненных, вникать в их нужды, отмечать их подвиги, наказывать за проступки, обеспечивать боевую спайку и сохранение боевых традиций части.

16. Точное, своевременное и беспрекословное выполнение приказа является основой боевой деятельности командира. При резком изменении обстановки и невозможности ожидать приказа командир должен действовать по своей инициативе.

Отсутствие приказа начальника не может служить командиру оправданием бездеятельности в бою.

Разумная инициатива, военная хитрость, обман противника, смекалка — необходимы для успешного решения любой боевой задачи.

17. Современные боевые действия характеризуются массовым участием артиллерии, минометов, танков, авиации и моторизованной пехоты и отличаются быстротой своего развития и решительным характером.

Это требует от командования всех степеней и от войск высокой подготовки, отличного умения использовать свою боевую технику, мобильности и большого напряжения моральных и физических сил.

18. Получив боевую задачу, командир на местности обязан:

— уяснить полученную задачу и оценить обстановку: роль его подразделения; что делают соседи; сколько времени имеется для выполнения задачи; где противник, как расположен,

сколько его, что он делает; состав своего подразделения, наличие оружия, средств усиления; какой маневр избрать в зависимости от местности; как использовать местность в целях лучшего применения оружия и маневра;

— **принять решение:** определить цель действий (чего командир хочет добиться в бою) и способы действий (как он будет добиваться осуществления этой цели);

— указать по местности и времени задачи отдельным исполнителям, расчленив основную задачу на ряд последовательных, например: подход, занятие рубежа для атаки, атака, направление последующего удара и рубежи, которых необходимо достигнуть;

— организовать взаимодействие в подразделении, с соседями, пехотным оружием, артиллерией, танками и авиацией;

— принять меры против атаки танков и самолетов;

19. Свое решение командир обязан смело и без колебаний проводить в жизнь, требуя от подчиненных полного напряжения сил, решительности, порыва и стойкости.

20. В ходе боя командир обязан непрерывно управлять своим подразделением:

— вести непрерывную разведку противника;

— постоянно наблюдать за полем боя, за воздухом, за своими подчиненными, начальником и соседями и держать с ними постоянную связь;

— надежно прикрывать фланги и стыки;

— проверять выполнение отданного приказа;

— принимать сигналы и знаки старшего начальника, соседей и быстро проводить их в жизнь;

2 Боевой устав пехоты



— немедленно использовать результаты огня своего оружия, пехотных средств борьбы, артиллерии, танков и авиации для быстрого продвижения или решительного удара;

— руководить отрывкой окопов и щелей;

— кратко, правдиво, точно и в срок доносить начальнику и извещать соседей обо всем, происходящем на поле боя;

— поддерживать инициативу, поощрять героизм, самоотверженность, военную хитрость и смекалку своих подчиненных;

— организовать помощь раненым и больным;

— обеспечивать бой (пополнение боеприпасов, воды, смазки) и питание подчиненных.

В бою командир находится в боевом порядке своего подразделения (на командном пункте) там, откуда ему удобнее управлять боем.

21. Командир должен быть примером революционной бдительности, зоркости в борьбе с шпионажем, вредительством и диверсиями и требовать этого от своих подчиненных; строго соблюдать военную тайну; твердо пресекать всякие вредные ложные слухи.

Командир всегда должен заботиться о выручке соседей и воспитывать стремление к взаимной выручке у своих подчиненных.

22. Командиры батальона, роты, взвода, указав ориентиры, отдают приказ только устно.

Командир полка отдает приказ на местности устно, а если позволяет время, — письменно.

Содержание приказа:

- 1) сведения о противнике;
- 2) полученная задача;
- 3) положение соседей, их задачи;
- 4) свое решение;

5) задачи подразделениям и средствам усиления (артиллерия, пулеметы, минометы, противотанковые ружья); время готовности;

6) меры противовоздушной, противотанковой обороны и противохимической защиты;

7) сигналы и условные знаки для связи и управления; свое местонахождение (командный пункт), пункт боевого питания; пост санитарного транспорта;

8) заместитель.

Командиры полка и батальона указывают вместо поста санитарного транспорта — медицинский пункт, а также пункт хозяйственного довольствия.

Приказ излагать ясно, кратко, без мотивировок, но так, чтобы подчиненный правильно понял поставленную ему задачу.

Командир, отдав приказ, обязан потребовать от исполнителя точного повторения полученной им задачи.

Распоряжения по тылу в полку отдаются особым приказом.

Командир отделения, указав ориентиры, ставит задачу отделению, разъяснив:

- 1) где противник и что он делает;
- 2) какая задача поставлена отделению;
- 3) где соседи и какие их задачи;
- 4) задачи каждому бойцу;
- 5) сигналы и знаки для управления.

Поставив задачу отделению, командир отделения назначает заместителя.

Глава вторая

ОДИНОЧНЫЙ БОЕЦ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23. Бой — самое большое испытание моральных, физических качеств и выдержки бойца. Часто в бой приходится вступать после утомительного марша и вести его непрерывно несколько суток, днем и ночью. Поэтому, чтобы выполнить свою задачу в бою, боец должен уметь переносить всевозможные трудности и лишения, оставаясь бодрым, мужественным и решительным, и неуклонно стремиться к встрече с противником, к его уничтожению и к победе.

24. Каждый боец должен:

- беспрекословно и точно выполнять все приказы и распоряжения командиров;

- знать задачи: свою, отделения и взвода;

- не оставлять своего места в боевом порядке, передвигаться по команде и указанию командира, держать постоянную связь с командиром и соседями;

- стремиться к взаимной выручке; всегда помогать товарищу огнем, штыком, гранатой, лопатой и личным содействием; охранять и защищать в бою командира и политрука;

- вести огонь в бою спокойно и метко; израсходовав половину патронов, доложить командиру; отбирать патроны и гранаты от убитых и раненых;

- возвращаясь из тыла, брать с собой боеприпасы;

- при остановках немедленно самостоятельно окапываться и маскироваться;

— непрерывно наблюдать за полем боя, за соседями и за воздухом; обо всем замеченном докладывать своему командиру;

— при убыли командира немедленно брать на себя командование отделением и продолжать бой;

— при отрыве от своего отделения немедленно присоединиться к ближайшему отделению и продолжать бой в его составе;

— при ранении сделать себе перевязку и продолжать бой; отправляясь с разрешения командира на перевязочный пункт, взять с собой личное оружие и одну пачку патронов (магазин); при невозможности двигаться — отползти с оружием в укрытие и ждать санитаров.

Воспрещается оставлять поле боя для сопровождения раненых.

25. Каждый боец должен ненавидеть врага, хранить военную тайну, быть бдительным, выявлять шпионов и диверсантов и быть беспощадным ко всем изменникам и предателям родины.

НИЧТО — В ТОМ ЧИСЛЕ И УГРОЗА СМЕРТИ — НЕ МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ БОЙЦА КРАСНОЙ АРМИИ В КАКОЙ-ЛИБО МЕРЕ ВЫДАТЬ ВОЕННУЮ ТАЙНУ.

26. Боец должен помнить, что для него не страшны автоматчики и огнеметчики противника; огнем винтовки и пулемета боец может уничтожить их раньше, чем они подойдут на дистанцию своего действительного огня.

27. Боец должен знать, что танки легко могут быть поражены, так как наблюдать из танка плохо.

Если танки наступают без пехоты, необходимо поражать их противотанковыми гранатами, бутылками с горючей смесью, вести огонь по смо-

тровым щелям и подбрасывать связки гранат под гусеницы, огнем уничтожать танкистов, вышедших из пораженного танка. При подходе танка вплотную — укрыться в окопе или щели.

Если танки наступают с пехотой, огонь по танкам должны вести только специально назначенные бойцы, а все остальные обязаны поражать огнем и гранатами пехоту, стремясь отделить ее от танков и уничтожить.

28. Боец может быть назначен старшим группы (дозорным, в секрете). Он отвечает за успех действий группы и обязан принять все меры, чтобы выполнить поставленную группе задачу.

29. Надежной защитой против отравляющих веществ является противогаз, накидка, индивидуальный химический пакет, которыми боец должен хорошо владеть.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ БОЙЦА

(дополнительно к ст. 23—29)

Наблюдатель

30. Для непрерывного наблюдения за полем боя назначаются особые бойцы-наблюдатели. Они ведут наблюдение:

— за противником, за расположением и движением его огневых средств, наблюдателей, офицеров, танков, орудий, самолетов;

— за передвижением и действиями своих подразделений, соседей;

— за своим командиром или командным пунктом, принимая и передавая сигналы воздушной, танковой и химической тревоги, а также и другие сигналы и знаки.

При передвижении командира наблюдатель должен следовать за ним, продолжая вести наблюдение.

31. Обо всем важном, замеченном у противника, у соседей и в своем подразделении, наблюдатель должен немедленно докладывать командиру, не прерывая наблюдения (не поворачивая головы) и указывая: ориентир, удаление от него (вправо, влево, дальше, ближе), что замечено; при приближении самолетов (не менее трех), танков или конницы противника, а также при обнаружении отравляющих веществ соответственно передавать: «ВОЗДУХ», «ТАНКИ», «КОННИЦА», «ГАЗЫ».

Наблюдатель должен обращать внимание и докладывать о всех признаках, указывающих на присутствие противника.

32. Наблюдателю указывается полоса наблюдения и ориентиры.

Для наблюдения в бою наблюдатель должен занять по возможности возвышенное место, имеющее широкий обзор и позволяющее хорошо замаскироваться. Зрение он должен дополнять слухом, особенно ночью, и обонянием.

Для наблюдения ночью наблюдатель должен располагаться не на возвышенных местах, а внизу, чтобы наблюдаемые предметы видеть на фоне неба.

Если приказано, наблюдатель ведет журнал наблюдения (приложение 6), занося в него все замеченное.

Снайпер

33. Снайпер — сверхметкий стрелок — имеет своей основной задачей уничтожение снайперов,

офицеров, наблюдателей, орудийных и пулеметных расчетов (особенно фланкирующих и кинжальных), низко летящих самолетов противника и вообще всех важных, появляющихся на короткое время и быстро исчезающих целей.

Для успешных действий в бою снайпер обязан:

- уметь уверенно поразить цель одним выстрелом;

- постоянно сохранять оружие и оптику в отличном состоянии;

- искусно использовать местность и средства маскировки;

- длительно и настойчиво наблюдать, выслеживая цели по самым незначительным признакам, и точно определять расстояния до них;

- осторожно и незаметно для противника подходить как можно ближе к избранной цели (в обороне выдвигаясь вперед переднего края), терпеливо выжидать (иногда несколько часов) удобного момента и наверняка поражать цель, после чего также скрытно сменять пост;

- действовать ночью, в плохую погоду, на пересеченной местности, в районе препятствий и мин.

Снайпер должен также уметь показать трассирующей пулей и другими способами пехоте, артиллерии, минометам и противотанковым ружьям важные цели, не уязвимые пулей: танки, ДОТ (ДЗОТ), орудия.

В нужных случаях снайпер должен доводить огонь до наивысшего напряжения (отражение атаки), а также умело действовать в рукопашном бою (гранатой, кинжалом, прикладом).

Автоматчик

34. Автоматчиком может быть только лучший, отборный боец.

Быстрота, внезапность и самостоятельность в действиях должны всегда сопутствовать автоматчику.

Быстро и внезапно напасть, нанести потери, посеять панику и так же быстро и бесследно исчезнуть — обычные приемы автоматчиков.

35. Основные задачи автоматчика:

— действия на флангах, в тылу противника и действия из засад, чтобы уничтожать живую силу, штабы, связь;

— действия в составе танковых десантов;

— просачивание через боевые порядки противника;

— уничтожение автоматчиков противника, просочившихся в наш тыл.

Истребитель танков

36. Истребителями танков назначаются наиболее отважные, ловкие и сильные бойцы.

Действия истребителя танков основываются на хорошей выучке, военной смекалке и хитрости.

37. Боец-истребитель танков должен подготовить себе место, указанное командиром, иметь в готовности противотанковые гранаты и мины, связки гранат, бутылки с горючей смесью.

Боец-истребитель должен поражать танки противника противотанковыми минами и гранатами, связками гранат, подбрасывая их под гусеницы, и забрасывать моторную часть танка бутылками с горючей смесью.

В первую очередь выводить из строя головной танк и уничтожать его экипаж.

Боец-истребитель, вооруженный огнеметом, поражает танк огнеметной струей, направляя ее в смотровую щель танка или на заднюю (моторную) часть его.

До появления танков противника боец-истребитель выполняет задачу стрелка.

Подносчик

38. Подносчик должен своевременно обеспечить свое подразделение на огневой позиции боеприпасами и всем необходимым для ведения огня (смазкой и водой для станковых пулеметов, запасными частями).

Подносчиком может быть назначен любой боец в отделении. Поэтому каждый боец должен уметь быстро и ловко снаряжать патронами обоймы, магазины, ленты и быстро и скрытно подносить их на позицию.

Связной

39. Боец, назначенный для передачи устных или письменных приказаний и донесений и для наблюдения за сигналами старшего командира, называется связным.

Связной должен точно знать местонахождение своего командира и путь следования к начальнику, к которому он послан.

Получив донесение или приказание, связной обязан уяснить и повторить его содержание и точно знать, кому и к какому сроку оно должно быть доставлено; письменные документы спрятать так, чтобы не потерять и быстро достать.

Связной обязан доставить донесение быстро и скрытно, найти командира, к которому послан, и выполнить поручение в срок.

40. Выполнив поручение, связной должен немедленно возвратиться к выславшему его командиру, доложить, кому и когда передано поручение, и обо всем замеченном и происшедшем в пути.

Если во время выполнения поручения связной заболит или будет ранен, он должен передать возложенное на него поручение ближайшему командиру — непосредственно или через бойцов, для того чтобы оно было своевременно доставлено адресату.

41. Доставляемый документ или при каких обстоятельствах не должен попасть в руки противника. Поэтому при угрозе захвата противником связной обязан уничтожить доставляемые документы (протлотить, сжечь, разорвать, закопать в землю).

Ездовой

(пулеметной и минометной, тачанки,
патронной (двуколки))

42. Ездовой управляет лошадьми и отвечает за состояние и сохранность лошадей, упряжи и тачанки (повозки), выюков.

Основная задача ездового — своевременно доставить в целости оружие, боеприпасы или военное имущество в указанное место.

Ездовой обязан:

— знать место огневой позиции пулеметов (минометов), места пункта боевого питания, средств тяги и скрытые пути подъезда к ним;

— уметь маскировать повозки и лошадей от воздушного и наземного противника, отрывать окопы для самообороны и укрытие для лошадей;

— следить за командами и знаками командира, быстро и точно их выполнять;

— в нужные моменты двигаться с наибольшей скоростью, сохраняя материальную часть и лошадей.

Каждый ездовой должен быть соответственно пулеметчиком, минометчиком или стрелком.

Сторожевой пост

43. Сторожевой пост выставляется от полевого караула или от подразделения; он состоит из часового и подчаска и назначается: для наблюдения за местностью в указанной полосе, предупреждения полевого караула (подразделения) о появлении противника и задержании одиночных людей, проходящих через линию охранения.

Сторожевой пост подчиняется только начальнику полевого караула и начальнику заставы, а выставленный от подразделения — тому командиру, который его выставил (командиру взвода, роты).

Главнейшая обязанность сторожевого поста — предупреждать своего командира о появлении противника.

44. Часовой и подчасок ведут наблюдение совместно. Они обязаны располагаться так, чтобы быть незаметными для противника и иметь возможность общаться друг с другом: днем — голосом и знаками, ночью — шепотом. За несение службы сторожевым постом отвечает часовой. Подчасок подчинен часовому, выполняет его приказания и помогает ему в наблюдении.

Часовой и подчасок всегда должны иметь оружие заряженным полным числом патронов и не выпускать его из рук; иметь подготовленные для броска ручные и противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью.

45. Место для сторожевого поста выбирать так, чтобы часовой и подчасок были укрыты от наблюдения противника и сами имели широкий обзор. Один из них может подняться для наблюдения на здание, дерево, другой в этом случае остается внизу. Не прерывая наблюдения, сторожевой пост отрывает окоп, работая по очереди.

46. Часовой и подчасок не имеют права курить и обязаны соблюдать полную тишину.

Заметив противника, огонь, пыль, услышав шум, стук, часовой должен приказать подчаску доложить об этом начальнику полевого караула (командиру, выставившему пост) условным знаком или голосом.

В случае внезапного нападения противника сторожевой пост **открывает огонь.**

47. Сторожевой пост не имеет права никого пропускать ни со стороны противника, ни в его сторону. Всех, приближающихся к посту, часовой должен останавливать окриком «СТОЙ», днем за 75 м, ночью — как только заметит. Задержанному часовой обязан приказать повернуться в сторону противника и положить оружие. Затем часовой через подчаска должен вызвать начальника полевого караула (командира, выставившего пост) и до его прихода не позволять задержанному сходить с места, ни в какие разговоры с ним не вступать и все время быть готовым применить оружие.

Если по окрику «СТОЙ» подходящий к сторожевому посту не останавливается, часовой должен стрелять.

48. Смена сторожевого поста производится через два часа.

49. При наступлении противника сторожевой пост, предупредив об этом начальника полевого караула (командира, выставившего пост), действует по его приказу.

Секрет

50. Для наблюдения за противником и предупреждения своих войск на некоторых важных направлениях от сторожевой заставы или от подразделения в обороне выставляются секреты.

Секреты должны располагаться укрыто, в месте, откуда удобно наблюдать, или на наиболее вероятных путях движения противника. Секрет всегда обязан быть в полной боевой готовности, наблюдать, прислушиваться и следить, нет ли запаха отравляющих веществ.

В секрет назначаются три бойца, один из них — старшим. Секрету воспрещается курить, разговаривать и чем-либо обнаруживать себя. Секрет никого не задерживает и не опрашивает, одиночных людей и небольшие разведывательные группы противника (2—3 человека) он пропускает. О появлении крупных групп противника или танков старший секрета должен немедленно донести выславшему секрет начальнику.

При неожиданном нападении противника секрет обязан открыть огонь и отходить, продолжая наблюдение за противником.

Секрет скрытно снимается самостоятельно по истечении срока, на который он был выслан, или по установленному сигналу.

Глава третья

СТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

51. Стрелковое отделение — первичное подразделение пехоты. Оно решает свои задачи в бою огнем, штыком, гранатой, бутылкой с горючей смесью. Стрелковое отделение действует в составе стрелкового взвода и самостоятельно.

52. Командир отделения в бою должен видеть всех бойцов своего отделения и непосредственно влиять на каждого из них.

53. Командир отделения во всех случаях производит боевой расчет отделения, особо назначая: наблюдателя за противником, связного, истребителя танков и подносчика.

54. Командир отделения пополняет боеприпасы с ротного пункта боевого питания.

2. СТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РАЗВЕДКЕ

(разведывательный дозор)

55. Отделение разведывает противника в определенном направлении или пункте (где, когда, сколько, какие подразделения, части противника и что делают) и местность (скрытые подступы, дороги, переправы, лес).

Отделение может быть выслано от разведывательного взвода (роты) или непосредственно от подразделений и частей пехоты. Ему может быть придано противотанковое ружье.

Разведку отделение ведет наблюдением и боем на удалении от линии охранения своих войск: днем — до 3 км, ночью — до 2 км.

56. Командир отделения, получив задачу и схему местности, до выхода в разведку должен: изучить по схеме местность в указанном направлении, путь движения и возвращения; наметить исходный пункт, число дозорных, путь и порядок движения, промежуточные рубежи для наблюдения, местные предметы, которые надо разведать; сигналы для связи с дозорными и начальником; проверить готовность отделения; отобрать у бойцов отделения все документы, письма и прочее и сдать их старшине роты.

57. На исходном пункте командир отделения, выставив наблюдателя, ориентирует бойцов на местности, ставит им задачу.

58. Разведку командир отделения ведет лично.

Для охранения себя и ядра и для осмотра местных предметов командир отделения обязан выслать вперед и, если нужно, на фланги пары дозорных на расстояние зрительной и звуковой связи: днем — до 300 м, ночью — до 100 м. Для наблюдения за тылом назначается один дозорный из состава ядра.

Дозорным командир отделения должен указать удаление, направление их движения, что узнать и осмотреть, сигналы и условные знаки при встрече с танками, пехотой и конницей противника.

59. Внимательно наблюдая и изучая местность, дозорные обязаны поддерживать постоянную зрительную связь с выславшим их командиром.

Дозорные выполняют свою задачу наблюдением и о замеченном немедленно доносят на-

чальнику условным знаком, а при неожиданном нападении противника — выстрелом.

Дозорные должны действовать так, чтобы самим все видеть, оставаясь невидимыми для противника.

60. Дозорные должны осторожно, сноровисто и быстро разведать любое укрытие (строение, группу деревьев, кустарник), обращать внимание на все признаки, по которым можно обнаружить противника (следы танков, конницы), и о всем замеченном немедленно докладывать своему командиру.

61. Продвижение дозорных и ядра состоит в последовательном занятии ряда наблюдательных пунктов. От одного наблюдательного пункта к другому дозорные и ядро двигаются скачками по скрытым подступам.

62. Заняв наблюдательный пункт, дозорные обязаны в первую очередь быстро осмотреть, что делается за укрытием, чтобы не попасть в засаду, а затем и всю впереди лежащую местность, сперва в целом, а потом более подробно. Убедившись, что противника нет, дозорные дают сигнал «**путь свободен**» и ожидают командира отделения, продолжая наблюдать.

63. Выйдя на наблюдательный пункт, командир отделения лично ведет разведку, намечает следующий наблюдательный пункт, указывает его дозорным и приказывает продолжать движение.

Ядро располагается в укрытии в районе наблюдательного пункта в готовности вести огонь.

64. При обнаружении препятствий командир отделения должен выяснить, обороняет ли их противник, есть ли проходы или обходы, и обо-

значить их. При отсутствии проходов (обходов) и если препятствие не обороняется противником, отделение преодолевает его и следует дальше, донеся об обнаруженном препятствии начальнику, высланному отделению.

65. Для осмотра местных предметов командир отделения обязан выслать дополнительных дозорных. Дозорные должны быть особо бдительны, чтобы не пропустить расставленных фугасов и других ловушек.

По окончании осмотра дополнительные дозорные присоединяются к ядру.

66. При встрече с одиночными людьми противника или мелкими группами отделение обязано внезапно напасть на противника и без выстрела захватить в плен или уничтожить его штыком. Огонь и гранату применять в крайнем случае.

При встрече с более сильным противником командир отделения должен уклониться от боя, немедленно донести или дать сигнал высланному его начальнику и продолжать наблюдение за обнаруженным противником.

Столкнувшись внезапно с более сильным противником или оказавшись окруженным, командир отделения должен смело атаковать противника и прорваться.

67. Заняв пункт, в котором находился противник, командир отделения обязан тщательно обследовать его, особенно места расположения штабов, узлов связи, захватить все документы, карты, письма, газеты, листовки, знаки различия (погоны) и т. д. и доставить их высланному разведку командиру.

68. Разведку населенного пункта следует начинать с осмотра отдельно стоящего или крайнего дома, взять там заложников, получить сведения о наличии противника в населенном пункте и лишь после этого приступить к осмотру других домов, отыскивая мины и ловушки и обозначая их. При выходе из населенного пункта отделение должно действовать так, чтобы жители не знали действительного направления его движения.

69. Небольшой лес дозорные должны просмотреть, проходя его внутри и по опушке; большой, но редкий — проходить цепью дозорных. Небольшой густой лес следует осматривать по параллельным дорогам; при осмотре обязательно обращать внимание на стволы и вершины деревьев, валежник, кусты. Особо тщательно осматривать просеки.

Ядро должно идти, тщательно применяясь к местности, обычно в колонне по одному, в зрительной связи с дозорными.

Небольшие рощи, кусты проходят только дозорные, ядро их обходит.

70. Теснина просматривается дозорными, которые быстро проходят по ней и по ближайшим обходным боковым дорогам. Ядро должно оставаться у входа в теснину до ее осмотра дозорными; если теснина не занята, быстро ее проходить.

При осмотре высоты дозорные не должны выдвигаться на гребень; осмотр производить со скатов и обходом по сторонам.

Осматривая глубокий овраг, дозорные двигаются по его дну и краям. Ядро следует вдоль одного из краев оврага.

71. Отдельное строение дозорные должны осматривать: снаружи — скрытым обходом, внутри — последовательно все помещения, подвалы и чердаки. Группа домов предварительно осматривается издали с удобного пункта; определяется, не занята ли противником окраина. Особое внимание обращать на возвышенные и другие удобные места, откуда противник может вести наблюдение (деревья, крыши, окна). После этого производится осмотр построек. Ядро наблюдает, находясь в готовности оказать дозорным немедленную помощь огнем.

72. Разведку в горах отделение ведет, главным образом занимая ближайшие вершины и тщательно наблюдая с них в направлении движения и в стороны.

Заняв вершину, отделение обязано донести об этом выславшему его начальнику и до его приказа удерживать ее.

Все боковые дороги и тропы осматриваются дозорными с удобных наблюдательных пунктов возможно дальше вглубь.

Подозрительные места в направлении основного движения должны осматриваться предварительно дозорными, выслаемыми в обход этих пунктов. В это время ядро отделения должно быть в готовности немедленно открыть огонь и поддержать дозорных.

73. Разведка зимой при глубоком снеге ведется главным образом на лыжах (в лесу на снегоступах). Все бойцы снабжаются маскировочными халатами. Материальная часть окрашивается в белый цвет и переводится на лыжные установки или волокуши.

74. Разведку боем отделение ведет, устраивая засады, производя поиски, стремясь во всех случаях захватить пленных.

Засады отделение устраивает обычно на закрытой местности, имеющей подступы со стороны противника, но лишенной обстрела.

В засаде отделение обязано действовать внезапным огневым нападением с близкой дистанции, с последующим штыковым ударом или только штыковым ударом.

Успех засады зависит от находчивости, инициативы и решительности командира и бойцов. Основное в засаде — быстрота и внезапность удара.

Устраивая засаду, командир отделения должен отлично изучить местность и подготовить пути отхода.

75. Поиском называется разведка, которая ведется обычно ночью или (при благоприятных условиях) днем, с целью добыть необходимые сведения и захватить пленных.

Стрелковое отделение, назначенное в поиск, производит его после тщательной подготовки.

Получив задачу и участок для поиска, командир отделения должен организовать днем наблюдение: за местностью, искусственными препятствиями, расстановкой огневых средств, расположением окопов, ходов сообщения и за порядком несения службы.

Объект поиска избирается в зависимости от полученной задачи и результатов наблюдения. Командир отделения должен наметить пути следования к объекту поиска и возвращения и разработать подробный план действий.

Для поиска должны отбираться смелые, лов-

кие, сильные надежные бойцы, умеющие ориентироваться и действовать в темноте.

Подготовка к поиску должна происходить в тайне, а поиск производить внезапно, без огневой подготовки и криков «ура».

76. Для поиска наиболее удобна темная ночь.

Для того чтобы не быть обнаруженным противником и не попасть в засаду, отделение должно продвигаться без шума, избегать бряцания оружием, снаряжением, не вести разговоров, не курить.

Ориентироваться больше по слуху, чем зрением, ступать осторожно и легко, держать направление по азимуту и намеченным днем ориентирам. Часто останавливаться и прислушиваться, смело и решительно атаковать без выстрела.

77. Командир отделения должен посылать высланному его начальнику донесения:

- о первой встрече с противником, указывая силы, а о танках — и их тип (тяжелые, легкие);
- о встрече со своими войсками, но другой части, если это не было предусмотрено;
- о выполнении поставленной задачи.

78. В донесении указывается (приложение 3):

- место отправления (по схеме);
- время отправления (часы и минуты);
- когда, где, какие сведения и каким путем или от кого добыты;
- что делает или предполагает делать доносящий.

Командир отделения должен помнить, что лучшее донесение теряет свое значение, если оно будет получено поздно.

3. СРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ

79. Стрелковое отделение в наступательном бою обязано, действуя смело и решительно, быстро и с наименьшими потерями сблизиться с противником и уничтожить его огнем и в рукопашной схватке.

80. При расчленении взвода командир отделения должен вести скрытно свое отделение в указанном ему направлении, наблюдая за сигналами командира взвода.

Отделение быстро продвигается от укрытия к укрытию, умело используя местность, результаты огня станковых пулеметов, минометов, артиллерии и применяя наиболее выгодные строи: колонну по одному, змейку, цепь.

Открытые участки проходить в колонне по одному или цепью, большими скачками, пользуясь перерывами в огне противника.

81. Для развертывания отделения из походной колонны или змейки в цепь командовать: «Отделение, на такой-то предмет вправо (влево), **В. ЦЕПЬ**, направляющий такой-то» (рис. 1—5).

По исполнительной команде направляющий продолжает движение на указанный предмет, а остальные бойцы отделения выбегают на его линию.

Интервалы между бойцами — по указанию командира отделения (4—6 шагов).

По команде «Отделение — СТОЙ» бойцы ложатся, применяясь к местности и дозаряжают оружие.

82. Для возобновления движения отделения командовать: «Отделение, **КУРОК**, на такой-то

предмет, направляющий такой-то, **ВПЕРЕД** (бегом)» или: «Отделение, **КУРОК**, направляющий такой-то, за мной — **ВПЕРЕД**», или: «Отделению перебежать прямо (вправо, влево), в канаву (на такой-то рубеж), направляющий такой-то, в таком-то порядке (по одному, по два, всем отделением) — **ВПЕРЕД**».




Рис. 1. Расчленение отделения из колонны по одному вправо в цепь

По исполнительной команде бойцы дозаряжают оружие, ставят его на предохранитель, вскакивают и продолжают движение бегом (ускоренным шагом).

83. Ручной пулемет меняет позицию по указанию командира отделения: передвигается на новую позицию первым или поддерживает перебежку бойцов с прежней огневой позиции.




Рис. 2. Расчленение отделения из колонны по одному влево в цепь




Рис. 3. Стрелковое отделение* в расчленном строю „змейка“

Ручной пулемет переходит на следующий рубеж под прикрытием огня стрелков и соседей.




Рис. 4. Отделение в цепи при наступлении

84. В исходном положении командир отделения организует наблюдение, уточняет на местности направление движения и рубежи, указанные командиром взвода, и ставит отделению задачу.



Рис. 5. Отделение на промежуточном рубеже или на исходном рубеже для наступления

85. С началом наступления, командир отделения, используя свой огонь, скрытые подступы и укрытия, обязан самостоятельно вести отделение вперед от одного огневого рубежа к другому. В зависимости от местности и огня противника отделение продвигается вперед ускоренным шагом, перебежками и переползанием.

86. На открытой местности и при сильном огне противника командир отделения должен применять короткие перебежки по одному, поддерживая передвижение огнем. В этом случае

каждый боец с выходом на огневой рубеж немедленно окапывается, используя ямы, воронки и другие укрытия, и ведет огонь по указанию командира отделения или самостоятельно.

Заместитель командира отделения перебегает первым.

87. Командир отделения должен следить, чтобы бойцы продвигались вперед с соблюдением мер маскировки, используя окраску почвы, растительность, воронки, равнялись по передним и строго выдерживали указанное направление.

88. Величина и скорость перебежек зависят от местности и от огня противника. Чем более открыта местность и чем сильнее огонь противника, тем быстрее и короче должны быть перебежки.

89. Перебежку следует производить внезапно, вскакивать и перебегать стремительно, используя ослабление огня противника, а окончив перебежку, падать камнем и укрыто переползти в сторону на огневую позицию.

90. Выйдя на огневой рубеж, указанный командиром взвода, командир отделения должен подготовить своим огнем продвижение, выбрать путь движения на следующий огневой рубеж, подать команду об огневой поддержке и быстро продвигаться вперед.

91. Для подавления огневых средств противника, препятствующих наступлению, командир отделения по собственной инициативе или по приказу командира взвода с дистанции 600 м вводит в бой ручной пулемет, с дистанции 400 м — отличных стрелков и с 300 м — огонь всех стрелков.

92. Пспав под артиллерийский или минометный огонь противника, отделение должно броском выйти из-под обстрела вперед, не уклоняясь от указанного ему направления.

93. В ходе наступления командир отделения, наблюдая за действиями соседних отделений, использует их успех и огонь для броска вперед, а в случае их задержки помогает им огнем.

Всякое ослабление огня противника и усиление своего огня отделение должно считать приказом для немедленного продвижения вперед.

Встреченные препятствия преодолевать.

94. Рубеж для атаки отделение должно занять в зависимости от обстановки (местность, огонь, препятствия), как можно ближе к противнику.

До атаки командир отделения обязан: указать на местности всем бойцам цель атаки, огневые задачи перед атакой и в момент атаки, а также пополнить боеприпасы.

95. Подавив противника огнем и уловив удобный момент для атаки или по приказу (сигналу) командира взвода, командир отделения подает команду **«ПОДГОТОВИТЬСЯ К АТАКЕ»**.

Когда бойцы дозарядят оружие и подготовят ручные гранаты, командир отделения, подав команду **«В АТАКУ — ЗА МНОЙ»**, должен решительно броситься вперед.

Все бойцы отделения должны быстро и безостановочно двигаться за командиром отделения, не скучиваясь, чтобы не нести потерь от внезапного огня с близких дистанций, и на ходу поражать огнем появляющиеся цели.

96. Наступая под прикрытием артиллерийского и минометного огня, отделение должно следо-

вать как можно ближе к разрывам своих снарядов.

Всякое промедление и отставание от артиллерийского и минометного огня только помогает противнику и увеличивает наши потери.

97. С дистанции 40—50 м от противника отделение с криком «ура» должно решительно ворваться на позицию противника, уничтожая его ручными гранатами, огнем в упор, штыками и прикладами.

98. Обнаружив слабое место в расположении противника (подавленный огневой очаг, необстреливаемый промежуток), отделение должно немедленно устремиться туда, хотя бы это временно отклонило его от указанного ему направления, и атаковать противника с фланга и тыла.

99. Ручной пулемет, атакуя вместе с отделением, ведет огонь с хода или делая короткие остановки в движении.

100. Ворвавшись на позицию противника, командир отделения по указанию командира взвода или по собственной инициативе, используя скрытые подступы, ходы сообщения и окопы и сочетая огонь с ударами с флангов и тыла, должен продвигаться вперед в полной готовности отразить контратаки противника.

Равнение только по передним.

101. Для успешного боя в окопах и ходах сообщения необходимо:

— действовать мелкими группами, применяя гранату, штык, автомат;

— перед прыжком в окоп (ход сообщения) забросать его гранатами;

— блиндажи и убежища забрасывать гранатами или бутылками с горючей смесью;

— на каждом изломе окопа делать остановку и обезвреживать гранатами или огнем следующее колено окопа;

— препятствия в окопах уничтожать гранатами, а ежи и рогатки выбрасывать;

— внимательно искать мины и обозначать их;

— контратаки отражать, не выходя из окопа;

— при невозможности двигаться по окопу скрытно выползти из него, добраться до следующего колена, обезвредить его гранатами и огнем и настойчиво продолжать движение вперед.

102. УСПЕШНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД ХОТЯ БЫ ТОЛЬКО ОДНОГО БОЙЦА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОДДЕРЖАНО ДРУГИМИ БОЙЦАМИ И ОТДЕЛЕНИЕМ В ЦЕЛОМ.

103. Наступая с танками, отделение по выходе танков на передний край обороны решительно врывается на позицию противника и в дальнейшем действует в тесной связи с танками, уничтожая огнем расчеты противотанковых средств противника и истребителей танков.

При задержке танка или выходе его из строя отделение должно обогнать танк и продолжать выполнение своей задачи.

104. Контратаку противника отделение отражает огнем и решительной смелой атакой в составе взвода. Если противник контратакует с танками, отделение должно встретить танки огнем, гранатами и бутылками с горючей смесью, поражая огнем винтовок и пулемета следующую за танками пехоту.

Контратакованному соседу командир отделе-

ния обязан оказать помощь огнем и решительным продвижением вперед.

105. Если, несмотря на настойчивые и смелые действия, атака противником отражена, отделение должно закрепиться на достигнутом рубеже, используя окопы и воронки от снарядов. Командир отделения, приведя отделение в порядок, должен подавить противника огнем и во взаимодействии с соседними огневыми средствами повторить атаку и выполнить поставленную ему задачу.

106. Отходящего противника стремительно преследовать. Командир отделения, поддерживая связь с командиром взвода, должен смело продвигаться вперед, не обращая внимания на отдельные огневые точки, продолжающие сопротивление: они будут уничтожены следующими сзади подразделениями.

107. При наступлении ночью (в туман) необходимо в полной мере использовать внезапность для уничтожения противника. Отделение обязано, не открывая огня и соблюдая полную тишину, быстро сблизиться с противником для штыкового удара. Командир отделения должен действовать исключительно смело и решительно, сохраняя указанное направление и связь с командиром взвода.

При освещении противником местности отделение должно быстро ложиться и немедленно продолжать движение, как только наступит темнота.

108. Взаимодействие в наступлении основывается на знании задач своего отделения, соседей и средств усиления и достигается:

внутри отделения — взаимной огневой поддержкой ручного пулемета, стрелков и истребителей танков при наступлении и особенно при борьбе внутри обороны противника;

со станковыми пулеметами, минометами, артиллерией и авиацией — немедленным использованием их огня отделением для решительного продвижения вперед;

с танками:

— неотступным движением за танками по проделанным ими проходам;

— уничтожением огнем отделения расчетов противотанковых орудий, минометов, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов, истребителей танков и прочих противотанковых средств;

— указанием танкам установленными сигналами: противотанковых орудий, важнейших очагов сопротивления противника и противотанковых препятствий;

— оказанием танкам помощи при преодолении ими противотанковых препятствий (рвов, надолб, мин);

— выручкой экипажа поврежденного танка;

с соседями:

— поражением огневых средств и пехоты противника, препятствующих продвижению соседа;

— использованием огня соседа для немедленного броска вперед;

— совместной атакой противника.

4. СТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ОБОРОНЕ

109. Стрелковое отделение в обороне занимает позицию в опорном пункте взвода от 30 до 40 м по фронту (рис. 6). Отделение получает ори-

ентиры, полосу для наблюдения и обстрела и дополнительные направления для огневой связи с соседями.

Отделение удерживает свою позицию или гибнет на ней.




Рис. 6. Стрелковое отделение на позиции в обороне

110. Командир отделения, получив приказ командира взвода, устанавливает наблюдение за противником и связь с командиром взвода и соседями, изучает местность в полосе обстрела, ставит задачу каждому бойцу и указывает порядок отрывки окопа (полного профиля), щели, ходов сообщения, оборудования запасных позиций, расчистки обзора и обстрела.

111. Полоса, назначенная отделению для обстрела, должна находиться под огнем всех его средств.

Позиция отделения должна быть укрыта от наземного и воздушного наблюдения противника.

Позиция отделения поддержки должна иметь хороший обстрел перед своим фронтом и в промежутки между находящимися впереди отделениями и на их флангах, а запасная позиция — и обстрел в тыл.

Во время отрывки окопов отделение должно быть в полной боевой готовности; оружие находится около бойцов, за противником ведется наблюдение.

112. Пока отделение не ведет огня, все бойцы, кроме наблюдателя, находятся в укрытиях.

113. По приказанию командира взвода командир отделения должен отражать разведку противника огнем ручного пулемета или отличных стрелков, ведя огонь с запасных позиций.

По указанию командира отделения все бойцы занимают позицию, одновременно или последовательно выдвигаясь по ходу сообщения или скрытому подступу.

114. Отделение должно поражать наступающего противника огнем ручного пулемета с дистанции 600 м, отличных стрелков — с 400 м, а с дистанции 300 м — огнем всех стрелков.

Отделение обязано не допустить накапливания противника на рубеже атаки, отражая огнем малейшую его попытку продвинуться вперед.

115. Обнаружив танки противника, командир отделения должен немедленно донести командиру взвода, дать сигнал командиру противотанкового ружья или орудия и указание истребителю танков.

116. По низколетящим и атакующим самолетам отделение по команде командира открывает огонь с расстояния 500 м и ближе.

117. С переходом пехоты противника в атаку отделение обязано довести свой огонь до высшего напряжения и уничтожить противника перед передним краем.

Пехоту противника, подошедшую к позиции отделения на 25—30 м, все бойцы отделения

должны забросать гранатами и расстреливать в упор. Распространение противника по ходам сообщения должно быть задержано разбрасыванием в них рогаток, ежей и других препятствий и рукопашной схваткой.

118. При атаке противника с танками истребители танков обязаны поражать танки. Остальные бойцы в это время ведут огонь по пехоте, следующей за танками и на танках, а при подходе танков к окопу укрываются в щелях. После прохода танков отделение всеми средствами должно уничтожать пехоту, следующую за танками.

119. Если противник атакует отделение во фланг, командир отделения, продолжая вести огонь в полосе обстрела, должен сосредоточить по атакующему противнику огонь большей части огневых средств.

Противника, прорвавшегося в промежутки, отделение обязано уничтожить огнем, не прекращая наблюдения за полосой обстрела.

120. При атаке противником соседа командир отделения должен помочь соседу, поражая атакующего противника огнем.

121. Контратаку из глубины обороны командир отделения обязан поддержать огнем и присоединиться к контратакующему подразделению для совместного уничтожения противника. Отступающего противника отделение должно преследовать огнем.

122. В туман и перед наступлением темноты командир отделения должен подготовиться к ведению огня в условиях ограниченной видимости и указать бойцам рубежи или направления обстрела.

123. Отделение отходит только по приказу командира взвода скрытно, от укрытия к укрытию. Оторваться нужно внезапно, в момент ослабления огня противника или используя огонь своей артиллерии, минометов, станковых пулеметов, авиации и дым.

Отход начинают стрелки под прикрытием огня ручного пулемета, отходя в зависимости от местности по одному или группами.

Ручной пулемет отходит последним под прикрытием огня стрелков.

Одновременно отделение отходит только при обеспечении огнем из глубины или под прикрытием дыма, тумана и темноты.

Командир отделения обязан отходить всегда последним вместе с ручным пулеметом.

5. СРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ПОХОДНОМ ОХРАНЕНИИ

124. В походном охранении стрелковое отделение назначается в головной, боковой или тыльный дозор с задачей:

— обеспечить охраняемое подразделение от неожиданного нападения противника и не допустить его разведчиков к охраняемым войскам;

— при наступлении противника захватить на выгодном рубеже огневую позицию, обеспечить охраняемому подразделению наилучшие условия для развертывания в боевой порядок;

— своевременно доносить выславшему его командиру об угрожающей опасности о встреченных препятствиях.

125. Командир отделения, получив приказ, должен: объяснить бойцам задачу отделения;

указать направление движения; выделить дозорных для непосредственного охранения; указать порядок движения отделения.

Командир отделения, выслав дозорных, должен начать движение по сигналу командира охраняемого подразделения.

126. Дозор, в зависимости от условий местности, двигается от охраняемого подразделения днем на удалении до 600 м, а ночью и в густом лесу на удалении до 100 м.

Для непосредственного охранения командир отделения должен высылать парных дозорных вперед по пути движения и в стороны на расстояние, обеспечивающее зрительную связь: днем до 300 м, ночью до 100 м, в густом лесу — на зрительную связь.

127. Местные предметы и укрытия по пути движения осматриваются, а препятствия преодолеваются.

На перекрестках дорог, у разрушенных мостов, на участках с признаками минирования командир отделения обязан ставить предупреждающие указки.

128. Мелкие группы противника отделение должно внезапно атаковать, стремясь захватить в плен, а при невозможности захвата — уничтожить огнем, гранатой и штыком.

О значительных силах противника командир отделения обязан немедленно донести высланному охранению начальнику, занять позицию по возможности за танконедоступными препятствиями и удерживать ее до подхода охраняемого подразделения,

129. На малые и большие привалы отделение останавливается по сигналу высланного начальника или по достижении заранее указанного рубежа или пункта.

На малых привалах командир отделения должен выставить наблюдателя, располагать отделение в ближайшем укрытии и находиться в полной боевой готовности.

Во время большого привала и продолжительной остановки отделение обязано действовать как полевой караул, а дозорные — как сторожевой пост.

130. При преследовании противника отделение, действующее в головном или боковом дозоре, обязано не терять соприкосновения с дозорами противника и уничтожать их, применяя охваты; обнаруживать засады и предупреждать о них начальника заставы.

131. Отделение, назначенное в тыльный дозор при наступательном марше, движется за охраняемым подразделением на расстоянии зрительной связи, но не далее 600 м.

Для непосредственного охранения командир отделения высылает дозорных в тыл на удаление днем до 300 м, ночью до 100 м.

При отступательном марше тыльный дозор обязан:

- уничтожать одиночных людей и мелкие группы противника, пытающиеся просочиться к охраняемому подразделению;

- огнем и нападениями из засад задерживать противника с целью дать возможность охраняемому подразделению оторваться на необходимое расстояние.

6. СТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В БОЕВОМ ОХРАНЕНИИ В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ

132. Отделение в боевое охранение назначается от роты с задачами:

- обеспечить роту от внезапного нападения противника;

- разведать скрытые подступы для продвижения роты в период сближения;

- захватить и удерживать на выгодном рубеже огневую позицию для обеспечения развертывания роты.

133. Захватив на назначенном рубеже выгодную позицию, командир отделения обязан донести об этом командиру роты, организовать наблюдение и огонь, окопаться и упорно оборонять позицию до подхода роты.

После развертывания роты отделение присоединяется к своему взводу.

7. СТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ПОЛЕВОМ КАРАУЛЕ

134. Полевой караул выставляется от сторожевой заставы днем на удалении до 600 м, ночью до 200 м, отдельный полевой караул — непосредственно от охраняемого подразделения (части) на удаление до 600 м днем и ночью.

Полевые караулы сменяются через сутки.

135. Полевой караул обязан:

- своевременно обнаружить появление противника и предупредить об этом сторожевую заставу (охраняемое подразделение);

- задержать противника боем до перехода сторожевой заставы (охраняемого подразделения) в боевой порядок;

— не допустить просачивания через линию охранения одиночных разведчиков, мелких групп противника и местных жителей.

В полевой караул назначается стрелковое отделение в составе, обеспечивающем три смены для сторожевого поста; в отдельный полевой караул — до двух отделений.

На особо важных направлениях отдельные полевые караулы необходимо поддерживать отдельными 45-мм орудиями, минометами, противотанковыми ружьями, пулеметами и усиливать средствами для устройства заграждений (малозаметные препятствия — проволока, рогатки, мины, фугасы).

136. Полевые караулы располагать на дорогах и других подступах, где наиболее вероятно движение противника.

Позиция полевого караула должна отвечать требованиям обороны.

137. Получив задачу от начальника заставы в отдельном полевом карауле (командира роты или батальона), начальник полевого караула скрытно ведет свое отделение в назначенный пункт, где, выставив наблюдателя, ставит бойцам задачи, а также указывает:

— на что обращать особое внимание в назначенной полосе обстрела и наблюдения;

— места расположения соседних полевых караулов;

— на каких направлениях могут появиться свои разведывательные дозоры;

— сигналы, условные знаки и пропуск.

138. Начальник полевого караула обязан лично, с соблюдением полной скрытности, выставить сторожевой пост в составе часового и подчаска

на удалении от ядра полевого караула: днем до 100 м, ночью и в условиях пониженной видимости до 50 м.

Смену часового и подчаска производит лично начальник полевого караула летом через 2 часа, зимой через 1 час.

По окончании работ по укреплению позиции все бойцы, за исключением сторожевого поста, должны быть отведены в укрытие. Если укрытия нет, отделение остается на позиции.

139. Полевой караул должен находиться в постоянной боевой готовности:

- в ядре устанавливается наблюдение за сторожевым постом, заставой и для приема от них сигналов;

- бойцы остаются в снаряжении, но снимают ранцы; половина ядра отдыхает; с наступлением темноты весь состав полевого караула должен бодрствовать.

Полевой караул соблюдает все меры маскировки и тишины, костров не разводит.

Наводчик пулемета в служебные наряды не назначается и постоянно находится у пулемета.

Наблюдатель сменяется летом через 2 часа, зимой в большие морозы через 1 час.

140. Начальник полевого караула обязан:

- поддерживать в карауле постоянную боевую готовность и надлежащий порядок;

- заняв назначенную позицию, составить в двух экземплярах отчетную карточку и один экземпляр отослать начальнику заставы (выславшего подразделения);

- по вызову с поста скрытно подходить с заряженным оружием в сопровождении бойца к часовому и установить причину вызова;

— услышав выстрел на посту, подать команду «К бою», занять позицию для обороны и действовать по обстановке;

— обо всем замеченном доносить начальнику заставы.

141. Ко всем людям, остановленным часовым, начальник полевого караула подходит в сопровождении бойца. У одиночных людей, принадлежащих к составу своих войск, начальник караула тихо спрашивает пропуск; не знающих пропуска отправляет под конвоем к начальнику заставы.

Перебежчиков направляет к начальнику заставы, вызвав от него конвой.

142. Пропуск и отзыв служат для отличия своих от противника, они сообщаются устно и действительны на одни сутки. Пропуск и отзыв начинаются на одну букву: пропуск — предмет из военного обихода, отзыв — название населенного пункта или реки (например: «шомпол», «Шуя»; «тачанка», «Терек»).

Пропуск сообщается всему составу охраняющих подразделений и разведывательных органов, отзыв — всем командирам охраняющих частей до начальников полевых караулов включительно и командирам разведывательных подразделений.

Пропуск спрашивается у лиц, проходящих через линию охранения в обе стороны.

Отзыв спрашивается: у лиц, передающих словесное приказание начальнику; у начальника разведывательного подразделения, если он при встрече спросил «Что пропуск».

Пропуск и отзыв произносятся тихо.

143. Одиночных солдат, офицеров и мелкие группы противника, приблизившиеся к линии

охранения, полевой караул подпускает на близкое расстояние и стремится захватить или уничтожить.

144. Начальник полевого караула обязан оказывать соседнему полемому караулу содействие огнем.

145. О наступлении значительных сил противника начальник полевого караула должен немедленно донести начальнику заставы (командиру, выславшему его) и во взаимодействии с соседними полевыми караулами упорно обороняться.

Полевой караул отходит только по приказу начальника заставы (выславшего командира).

Отход соседа не дает права начальнику полевого караула отходить.

О появлении танков противника начальник полевого караула должен немедленно донести начальнику заставы (выславшему командира) установленным сигналом.

146. Переход полевого караула на новую позицию на ночь производится только по приказу начальника и скрытно. Последним переходит начальник караула со сторожевым постом.

Все оружие засветло должно быть подготовлено для ночной стрельбы по ближним важным и опасным подступам.

Для разведки и оборудования ночной позиции начальник полевого караула заблаговременно высылает своего заместителя с одним-двумя бойцами.

На рассвете полевой караул скрытно занимает прежнюю позицию.

Глава четвертая

ОТДЕЛЕНИЕ АВТОМАТЧИКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

147. Основные задачи отделения автоматчиков:

— быстрые, дерзкие и неожиданные действия на флангах и в тылу противника, в промежутках его боевых порядков с целью нанесения ему потерь, создания паники, нарушения управления и связи и преграждения путей отхода;

— организация засад, захват пленных и уничтожение просочившегося в наш тыл противника;

— действия в составе танкового десанта.

Отделение автоматчиков действует в составе взвода (роты) автоматчиков или самостоятельно, во взаимодействии со стрелковыми подразделениями или отдельно.

148. Умело используя свое вооружение, отделение автоматчиков должно смело нападать даже на значительные группы противника и уничтожать их.

Огонь пистолета-пулемета действителен только в пределах до 200 м. Поэтому командир отделения для нападения на противника должен скрытно сближаться с ним как можно ближе и открывать огонь внезапно и одновременно всем отделением.

149. Огонь автоматов требует большого расхода патронов. Поэтому командир отделения обязан заботиться, чтобы в отделении всегда имелся достаточный запас патронов.

150. Отделение автоматчиков действует в бою мелкими группами на широком фронте. Одна из

групп назначается направляющей. При ней находится командир отделения.

2. ОТДЕЛЕНИЕ АВТОМАТЧИКОВ В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ

151. Отделение автоматчиков наступает в боевых порядках стрелкового подразделения. С выходом на рубеж атаки отделение рассыпается в цепь или расчленяется на группы и открывает сосредоточенный огонь по огневым средствам противника, расположенным на переднем крае.

152. Обнаружив в обороне противника слабо занятые или подавленные нашим огнем участки или незанятые промежутки, отделение автоматчиков обязано дерзко проникать через них и внезапно нападать с фланга или тыла на огневые средства противника (пулеметы, минометы, противотанковые орудия), ведущие огонь по наступающему стрелковому подразделению, на командные пункты и штабы.

153. При контратаках противника содействовать стрелковому подразделению своим огнем, стремясь охватить фланги противника и проникнуть в тыл.

154. Обнаружив отход противника, командир отделения обязан быстро перехватить основной путь его отхода, огнем по конной и механической тяге не дать возможности противнику вывести из боя материальную часть и уничтожить отходящие группы противника.

155. При наступлении в лесу (в кустарнике) отделение «прочесывает» лес, стремясь охватить обороняющегося противника с флангов.

156. Действуя как танковый десант, отделение автоматчиков, вторгнувшись в оборону против-

ника, быстро рассредоточивается, уничтожает огнем и гранатами сопротивляющегося противника, очищает от него окопы, ходы сообщения, дома и другие сооружения, поражает транспортные средства и нарушает связь.

3. ОТДЕЛЕНИЕ АВТОМАТЧИКОВ В ОБОРОНЕ

157. Задачи отделения автоматчиков в обороне:
- обеспечивать стыки между стрелковыми подразделениями;
 - уничтожать противника, просочившегося в глубину обороны;
 - участвовать в отражении атак противника.

158. Когда артиллерия противника переносит огонь в глубину обороны, командир отделения быстро и скрытно (по ходу сообщения или скрытому подступу) выдвигается из укрытия на передний край, занимает заранее намеченные окопы и встречает атакующего противника огнем всех автоматов.

159. Для обеспечения стыка между стрелковыми подразделениями командир отделения должен расположить свое отделение группами по два-три автоматчика на удалении 100—150 м одна от другой и организовать между ними огневую связь. Подпустив противника на 200—100 м, отделение автоматчиков открывает по нему уничтожающий огонь из всех автоматов.

Если противник все же просочится в охраняемый отделением стык, командир отделения обязан немедленно донести об этом старшему начальнику, поставить в известность соседей и, оставаясь до получения приказа на месте, продолжать бой с противником.

160. Отделение автоматчиков, поддерживая контратаку стрелкового подразделения, стремится занять позицию на фланге вклинившегося противника и, совместно со стрелковыми подразделениями, огнем во фланг и тыл контратакующему противнику уничтожить его.

161. Командир отделения, получив задачу на уничтожение прорвавшегося противника, должен быстро и скрытно выйти в указанный ему пункт, незаметно сблизиться с противником, внезапно напасть на него с флангов и тыла и уничтожить огнем автоматов и ручными гранатами.

162. Отделение автоматчиков, прикрывая отход стрелкового подразделения, внезапно поражает преследующего противника огнем во фланг, из засад или задерживает его огнем на выгодных рубежах.

Глава пятая

ПУЛЕМЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

163. Основные задачи пулеметного отделения — помогать своим огнем стрелковым подразделениям продвигаться вперед в наступлении и защищать свои позиции в обороне, поддерживать действия танков, уничтожая расчеты противотанковых средств противника.

Пулеметное отделение может вести действительный огонь с дистанции 1 000 м; наилучшие результаты дает внезапный огонь с более близких дистанций.

Наиболее действительные виды пулеметного огня — фланговый и косоприцельный.

Командир отделения всегда должен знать боевую задачу стрелкового подразделения и иметь с ним связь.

164. Пулеметное отделение ведет огонь с маскированных открытых позиций.

Позиции пулеметного отделения не следует выбирать на ярко освещенных ровных местах, на гребнях высот, вблизи хорошо заметных местных предметов (дорог, отдельных деревьев, столбов, кустов, строений), на опушках леса и рощ и окраинах селений.

165. Длительное ведение пулеметного огня с одной позиции недопустимо, так как пулемет будет обнаружен противником и уничтожен. Поэтому командир отделения обязан выбирать, кроме основной позиции, не менее трех запасных и своевременно переводить на них отделение. Основная и запасные позиции должны быть связаны скрытыми путями.

166. В наступательном бою отрываются окопы для пулемета и расчета на исходном рубеже для наступления и щели; в обороне устраиваются пулеметные окопы или ДЗОТ.

167. Пулеметное отделение, сняв пулемет с повозки (вьюка), двигается «змейкой» или по одному (по два) последовательным передвижением пулеметчиков от одного укрытия к другому (рис. 7).

168. На позицию пулеметное отделение выдвигается в следующем порядке: первым выходит командир отделения с наблюдателем; за командиром отделения — наводчик и его помощник с пулеметом; следом за ними — подносчики.

169. Командир пулеметного отделения открывает огонь, как правило, по приказанию, а в слу-




Рис. 7. Порядок передвижения пулеметного отделения на новую позицию

чаях, не терпящих отлагательства, — самостоятельно.

170. Пулеметное отделение должно вести бой в тесном взаимодействии со стрелковыми подразделениями, танками и соседними огневыми средствами пехоты (пулеметами, минометами, противотанковыми орудиями и ружьями) и согласно Боевой устав пехоты

совывать свое передвижение с движением стрелковых подразделений, чтобы не оставить их в нужную минуту без огневой поддержки.

171. Питание пулеметного отделения боеприпасами и всем необходимым производится из ротного пункта боепитания. В обороне должен создаваться достаточный запас всех боеприпасов на огневой позиции (в ящиках или погребках).

2. ПУЛЕМЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ

172. В наступательном бою пулеметное отделение передвигается и занимает огневые позиции в промежутках боевого порядка стрелкового подразделения или на одном из его флангов.

Задачи отделения:

— прикрывать своим огнем выдвижение стрелкового подразделения на рубеж атаки, подавляя огневые точки противника;

— поражать орудийные расчеты противотанковых пушек, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей противника, гранатометчиков и метальщиков других противотанковых средств.

173. Получив задачу по прикryтию наступления, командир пулеметного отделения обязан уточнить места указанных ему огневых точек противника, выбрать огневые позиции на исходном рубеже наступления и организовать разведку позиции на направлении наступления и пути движения.

174. Пулеметное отделение сменяет позицию скрытно в наиболее удобный момент, перебежками или переползанием.

Пулемет выгодно расположить и подготовить в укрытии и скрытно выдвинуть его на огневую позицию непосредственно перед открытием огня.

175. К началу атаки пулеметное отделение должно занять позицию, с которой можно подготовить и поддержать огнем атаку стрелкового подразделения.

К этому времени отделение должно быть полностью обеспечено боеприпасами и всем необходимым для ведения огня.

176. В момент атаки пулеметное отделение должно подавлять огневые средства противника, ведущие огонь по атакующему стрелковому подразделению, и уничтожать противника, переходящего в контратаку.

177. При удачной атаке пулеметное отделение немедленно переходит в район, занятый стрелковым подразделением, и своим огнем содействует развитию успеха.

Если атака стрелковых подразделений была отражена, пулеметное отделение должно прикрыть своим огнем их отход и поддержать повторную атаку.

178. При борьбе внутри оборонительной полосы противника пулеметное отделение не должно отставать от стрелкового подразделения, своевременно обеспечивая огнем его продвижение и отражая контратаки.

179. Командир пулеметного отделения должен быстро и смело выдвигаться вперед для поражения отходящего противника огнем.

180. Ночью пулеметное отделение наступает на одном из флангов стрелкового подразделения и открывает огонь только по приказанию пехотного командира.

181. При ведении боя внутри населенного пункта пулеметное отделение должно помогать стрелковым подразделениям уничтожать противника в уличном бою. Для этого оно ведет огонь из строений, домов, с позиций на перекрестках улиц, с чердаков, из-за каменных заборов, через окна, двери и проломы в стенах.

182. При наступлении в лесу пулеметное отделение передвигается в промежутке боевого порядка или на фланге стрелкового подразделения и ведет огонь вдоль дорог, просек, по опушкам и полянам, занятым противником.

3. ПУЛЕМЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ОБОРОНЕ

183. Задачи пулеметного отделения в обороне — поддерживать своим огнем бой стрелковых подразделений и уничтожать атакующего противника.

Обстрел подступов к переднему краю и выходов из них командир пулеметного отделения по указанию командира может вести с переднего края и из глубины обороны, открывая огонь по сигналу командира взвода или командира стрелкового подразделения.

184. При наступлении противника с танками пулеметное отделение должно вести огонь по танковому десанту и по наступающей пехоте, стремясь отделить ее от танков.

При приближении танка к пулеметной позиции отделение должно укрыть пулемет на дне окопа и поражать танк противотанковыми гранатами, связками ручных гранат или бутылками с горючей смесью. Если танк поврежден или прошел через окоп, отделение возобновляет огонь по пехоте противника.

185. С переходом пехоты противника в атаку огонь пулеметного отделения должен быть доведен до высшего напряжения.

Противник, ворвавшийся на передний край, уничтожается огнем пулеметов, расположенных на переднем крае и в глубине.

Исправно действующий пулемет недоступен для пехоты противника. Поэтому командир отделения должен продолжать борьбу до последней возможности в любых условиях, даже в окружении, жертвуя собой.

Если пулемет разбит, пулеметчики обязаны вести бой, уничтожая противника огнем из винтовок (пистолетов) и ручными гранатами.

186. При борьбе внутри оборонительной полосы пулеметное отделение уничтожает прорвавшегося противника, подходящие его резервы и прикрывает огнем контратаки своих подразделений.

187. По приказу командира стрелкового подразделения (пулеметного взвода) пулеметное отделение отходит, передвигаясь с одного рубежа на другой во взаимодействии с ручными пулеметами, минометами и под прикрытием огня артиллерии.

188. Пулеметное отделение может назначаться для ведения книжального огня перед передним краем обороны, на флангах или в глубине обороны. Книжальный пулемет никаких других задач не выполняет. Огонь открывает самостоятельно.

189. В туман и перед наступлением темноты командир отделения обязан заблаговременно подготовить пулеметы к стрельбе в условиях пош-

женной видимости, указав рубеж или направление для ведения огня.

190. В перерывах боя при пулемете должен постоянно находиться дежурный пулеметчик. Он обязан непрерывно наблюдать в полосе (направлении) обстрела и по сторонам от нее, немедленно подавать сигнал тревоги и вызывать командира отделения при появлении противника.

Во время артиллерийской подготовки и налетов авиации противника пулеметное отделение, кроме дежурного пулеметчика, должно находиться в укрытии (щели, убежище и т. п.).

191. При обороне населенного пункта пулеметное отделение занимает окоп за плетнем, оградой, располагается в домах, строениях, в ДЗОТ или в полуподвале дома, на перекрестках улиц и по углам площадей.

Иногда выгодно занимать позицию на чердаке, защищая пулемет и его расчет мешками с песком.

192. При обороне в лесу пулеметное отделение занимает окоп или ДЗОТ для флангового обстрела заграждений, полей, просек, дорог и опушек.

193. Чтобы затруднить противнику определение количества пулеметов, их позиций, а также для ведения беспокоящего огня назначаются «кочующие» пулеметы.

Кочующий пулемет заранее выбирает и оборудует три-пять огневых позиций со скрытыми путями сообщения между ними. Позиции выбирают на переднем крае обороны, а иногда в глубине, обязательно на значительном удалении от основных позиций пулемета.

Огневые задачи, порядок и последовательность перехода с одной позиции на другую указывает командир пулеметного взвода.

Командир отделения ведет огонь с каждой позиции не более 5—10 минут, после чего немедленно меняет позицию.

На каждую позицию заранее подносится необходимое количество боеприпасов.

Глава шестая

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

194. Задача отделения противотанковых ружей — сосредоточенным огнем подбить, поджечь танк (бронемашину) противника.

Наиболее действительный огонь из противотанкового ружья — до 300 м.

При отсутствии танков и бронемашин отделение противотанковых ружей по приказанию своего командира может вести огонь по пулеметам, орудиям, ДОТ и ДЗОТ противника до 800 м и по самолетам до 500 м.

195. Отделение противотанковых ружей действует в составе взвода противотанковых ружей и самостоятельно.

Расчет ружья должен обладать выдержкой, стойкостью, смелостью, находчивостью и уметь действовать самостоятельно; знать уязвимые места танка и бронемашин — мотор, баки с горючим, боковая броня, башня, донная часть.

196. В бою расчет противотанкового ружья обязан:

— непрерывно вести наблюдение за полем боя;

- выбрать огневую позицию, оборудовать и замаскировать ее;
- определять расстояние до местных предметов, готовить данные для стрельбы;
- быстро изготовляться к стрельбе и метко поражать танки (бронемашинны) противника;
- быстро и скрытно менять огневую позицию в ходе боя.




Рис. 8. Боевые порядки отделения противотанковых ружей

Танк (бронемашинна), появившийся в полосе обстрела, должен быть поражен любой ценой.

197. Огневая позиция (основная и запасная) выбирается за естественными или искусственными препятствиями. Она должна обеспечивать круговой обстрел на расстояние до 400 м и быть на фланге вероятного направления движения танков. Огневая позиция состоит из замаскированного окопа, щели, ниши для боеприпасов и хода сообщения.

198. Боевой порядок отделения состоит из ружей, расчлененных по фронту и в глубину

на интервалах и дистанциях в 25—50 м углом вперед или углом назад. Для ведения флангового или фронтального обстрела отделение может располагаться в линию (рис. 8).

199. Командир отделения противотанковых ружей находится в боевом порядке отделения, там, откуда ему удобнее наблюдать и управлять отделением.

200. При появлении танков противника командир отделения должен поразить сосредоточенным огнем сперва головной танк, а затем перенести огонь на следующие.

2. ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ В НАСТУПЛЕНИИ

201. Задача отделения в наступательном бою,—передвигаясь в указанном направлении, быть в готовности в любой момент сосредоточенным перекрестным и фланговым огнем отразить атаку танков и бронемашин.

Отделение всегда действует совместно с наступающими стрелковыми подразделениями, противотанковыми орудиями и группами истребителей танков.

202. Получив боевую задачу от командира взвода противотанковых ружей, командир отделения должен:

- организовать наблюдение за противником;
- скрытно разведать указанное направление, огневые позиции в районе исходного положения, направление движения отделения, наметить следующие позиции и скрытые подступы к ним;
- поставить задачу отделению;
- установить зрительную связь с командиром стрелковой роты (взвода), с которой он

действует, с соседними отделениями противотанковых ружей, орудиями и группами истребителей танков.

203. Отделение наступает в боевом порядке стрелковой роты (взвода) или на ее фланге, переходя с одной огневой позиции на другую расчетами, поочередно, по скрытым подступам или под прикрытием огня пехоты, артиллерии, минометов, в готовности немедленно поражать атакующие танки.

204. В ходе атаки отделение противотанковых ружей, заняв скрытые позиции на исходном рубеже для атаки, устанавливает наблюдение за огневыми средствами противника, сохраняя готовность к поражению танков.

205. При наступлении с танками отделение уничтожает противотанковые средства и самолеты противника. С появлением танков и бронемашин отделение переносит огонь по ним.

Внутри обороны противника и при его преследовании отделение поддерживает атаку танков, ведя огонь по противотанковым орудиям противника, и с появлением контратакующих танков немедленно переносит по ним сосредоточенный огонь.

206. Отразив танковую атаку, командир отделения обязан сменить огневую позицию.

207. При наступлении в лесу отделение придается командиру стрелкового взвода и следует вдоль опушки леса, дорог, просек, по тропинкам, полянам, имея задачей не допустить контратакующие танки противника вклиниться в боевые порядки стрелковых подразделений.

208. Огонь по танкам и бронемашинам ночью ведется только при ясной видимости цели.

209. При бое внутри населенного пункта отделение противотанковых ружей придается командиру стрелкового взвода с задачей уничтожить контратакующие или закопанные в землю танки, а при отсутствии их — подавить огневые средства в ДЗОТ (ДОТ), домах, подвалах, погребах.

3. ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ, ПРИДАННОЕ ШТУРМОВОЙ ГРУППЕ

210. Отделение может придаваться штурмовой группе с задачей подавления ДОТ (ДЗОТ) и борьбы с контратакующими танками противника. Оно получает задачу от командира группы.

Командир отделения обязан знать план действий штурмовой группы и заблаговременно уточнить все вопросы по взаимодействию со стрелковыми подразделениями, орудиями и группами подрывников.

211. Отделение занимает огневую позицию на фланге штурмовой группы как можно ближе к ДОТ (ДЗОТ).

Огонь по амбразурам ведется всем отделением и по возможности под прямым углом.

Блокируемую ДОТ (ДЗОТ) отделение держит непрерывно под наблюдением.

На ночь ружья устанавливаются нацеленными на амбразуры.

4. ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ В ОБОРОНЕ

212. Задача отделения в обороне — уничтожить танки противника перед передним краем, а в случае их прорыва — и в глубине обороны.

213. Получив боевую задачу от командира взвода противотанковых ружей, командир отделения должен:

- установить наблюдение в данном ему секторе;
- определить расстояния до ориентиров и составить стрелковую карточку;
- выбрать основную и запасные позиции;
- организовать отрывку и маскировку окопа для стрельбы и щели для укрытия расчетов и ружей, а также расчистку обзора и обстрела;
- войти в связь с командиром стрелковой роты (взвода), в опорном пункте которой отделение действует, с командирами соседних противотанковых орудий и ружей, групп истребителей танков и уточнить взаимодействие с ними.

214. До начала наступления противника отделение находится в укрытиях, имея на огневой позиции наблюдателя и дежурного наводчика.

Огневую позицию отделение занимает по команде командира отделения.

215. Отделение поражает атакующие танки противника напряженным сосредоточенным огнем, в первую очередь приближающиеся к отделению, затем — идущие на соседа.

Огонь по танкам, прошедшим огневую позицию отделения, ведется только при отсутствии приближающихся танков.

216. Отделение сосредоточивает огонь:

- при приближении танка — по его башне;
- при преодолении танком препятствия (барьер, эскарп, насыпь, надолбы) — по его дну;
- при движении танка на соседа — по боковой броне и моторной части;
- при удалении танка — по тыльной части.

217. При обороне танкоопасного направления отделение должно иметь круговой обстрел со своих огневых позиций, чтобы маневрировать огнем:

— по фронту — для встречи огнем танков противника, появившихся в любом направлении;

— в сторону — для огневой поддержки соседних противотанковых средств;

— в тыл — для уничтожения танков, прорвавшихся в глубину обороны.

218. Отделение противотанковых ружей во время боя должно поражать танки противника в любых условиях. Для этого оно, пользуясь запасными позициями, должно менять их при обстреле артиллерийским и минометным огнем и по отражении каждого эшелона танков противника.

219. При обороне населенного пункта огневые позиции выбираются и готовятся на окраинах, перекрестках улиц и площадях, в домах, строениях, подвалах с таким расчетом, чтобы отделение могло вести сосредоточенный перекрестный огонь по атакующим танкам.

220. При обороне леса отделение противотанковых ружей выбирает и оборудует огневые позиции в глубине леса, в 50—100 м от его опушки, беря под огонь дороги, тропинки, просеки, поляны, мелкую поросль.

5. ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ НА МАРШЕ И В ОХРАНЕНИИ

221. Основная задача отделения противотанковых ружей на марше и в охране — борьба с танками и моторизованными частями противника.

Следуя в составе походного охранения или колонны главных сил, командир отделения обязан:

— вести наблюдение за местностью и сигналами;

— по сигналу «танки» быстро развернуть отделение в боевой порядок в сторону танков и уничтожить их сосредоточенным огнем.

222. В сторожевом охранении отделение противотанковых ружей действует, как в обороне.

Глава седьмая

ОТДЕЛЬНОЕ ОРУДИЕ

(45-мм противотанковая пушка и 76-мм полковое орудие)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

223. Основная задача 45-мм противотанковой пушки и 76-мм полкового орудия — борьба с танками на ближних дистанциях.

Опытный, хладнокровный, уверенный в себе огневой расчет может отразить атаку нескольких танков.

Кроме того, орудия применяются для подавления и уничтожения огневых средств (пулеметов, орудий, минометов) и живой силы противника, расположенной открыто и за легкими укрытиями; для подавления и запрещения огня всех видов из ДОТ и ДЗОТ огнем по амбразурам прямой наводкой; для предельвания проходов танкам в надолбах.

224. Отдельное орудие всегда придается стрелковому подразделению. Командир орудия

должен . знать задачу и план действий своего стрелкового подразделения и иметь с ним связь. Он управляет огнем орудия голосом и сигналами.

225. Командир орудия обязан перед занятием огневой позиции произвести разведку местности и наметить три-четыре огневые позиции, одну из них основную.

226. Боевой порядок орудия состоит из наблюдательного пункта командира орудия, огневых позиций орудия и места для передка.

Для укрытия орудия и личного состава должны отрываться окопы и щели; тщательно маскируемые от воздушного и наземного наблюдений.

Орудие обычно действует с открытой позиции (стрельба прямой наводкой), но может вести огонь и с закрытой позиции.

227. Командир орудия обязан: свой наблюдательный пункт выбирать вблизи огневой позиции; место для передка — за ближайшими укрытиями; передок тщательно маскировать.

228. Основная и запасная огневые позиции орудия и секторы обстрела должны быть известны пехотному командиру, в районе которого расположено орудие.

Пехота своим расположением не должна закрывать и мешать обстрелу орудия в указанных секторах. Между командиром орудия и пехотным командиром должна постоянно поддерживаться связь — личная или через посыльного.

Пехотный командир всегда должен оказывать орудью помощь в передвижении.

2. ОРУДИЕ В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ

229. В наступательном бою орудие движется за пехотой (танками), уничтожая прямой наводкой огневые средства противника.

Задача орудия — не отставать от пехоты и быть всегда готовым к отражению танков противника.

230. Сопровождая пехоту от рубежа к рубежу, орудие может занимать выжидательное положение за укрытием; командир орудия и наводчик находятся на наблюдательном пункте. Орудие по сигналу командира быстро выкатывается на открытую позицию и немедленно открывает огонь.

231. Для лучшего взаимодействия с пехотой, артиллерией и танками при наступлении командир орудия должен установить непрерывное наблюдение за сигналами (знаками) командира поддерживаемого подразделения.

232. При атаке командир орудия должен уничтожать огневые средства противника на флангах атакующей пехоты и в глубине обороны.

По мере продвижения пехоты в глубь обороны орудие меняет позиции, переходя вперед от одного укрытия к другому. Командир орудия не должен ожидать требований пехоты, а, непрерывно наблюдая за ходом боя, по собственной инициативе уничтожает огневые средства противника, мешающие продвижению пехоты.

При неудачной атаке нашей пехоты командир орудия своим огнем должен помочь ее отходу и подготовке повторной атаки.

При преследовании противника орудие, быстро передвигаясь за передовыми частями пехоты,

огнем прямой наводкой должно не давать возможности противнику организовать новое сопротивление.

233. Ночью орудие движется вместе с боевым порядком пехоты, последовательно занимая огневые позиции. Открывает огонь только по приказанию пехотного командира.

Для успеха действий в ночном бою командир орудия должен засветло, совместно с пехотным командиром тщательно изучить местность в направлении предстоящего наступления и установить:

- исходное положение пехоты и орудия;
- направление и порядок движения пехотного подразделения и орудия;
- задачи орудия на местности;
- местные предметы, которые могут служить ориентирами ночью;
- условные сигналы.

Перед броском пехоты в атаку орудие занимает огневую позицию на флангах и в интервалах пехоты.

Ночью необходимо строго соблюдать маскировку.

234. При наступлении в лесу орудие должно быть в постоянной готовности к отражению внезапных атак противника.

Орудие передвигать вместе с пехотой с одного рубежа на другой на руках или на лошадях в зависимости от обстановки, состояния грунта и характера леса.

Задача орудия — поражать огневые точки противника, особенно фланкирующие, а также снайперов и автоматчиков на деревьях.

235. Основная задача орудия при наступлении в населенном пункте — уничтожение бронемашин, танков, а также огневых средств противника, ведущих огонь из подвалов, окон, с чердаков, из-за баррикад и других сооружений.

236. Задача орудия в составе штурмовой группы — подавление огня орудий, противотанковых ружей и пулеметов противника, находящихся в долговременных сооружениях и вне их.

Исходная позиция орудия выбирается в 300—500 м от ДОТ и занимает перед атакой.

До начала атаки орудия располагаются укрыто.

237. До начала действий штурмовой группы командир орудия (взвода) вместе с пехотным и танковым начальником обязан определить:

- направление амбразур ДОТ и секторов обстрела;

- подступы к блокируемой ДОТ;

- наличие и характер противотанковых и противопехотных препятствий на подступах к ДОТ;

- места основных и запасных огневых позиций орудия в период движения танков и пехоты к блокируемой ДОТ;

- способы целеуказания;

- сигналы для открытия и прекращения огня орудиями.

3. ОРУДИЕ В ОБОРОНЕ

238. Основная задача орудия в обороне — борьба с танками. Другие задачи орудие может выполнять только с запасных и с закрытых

позиций при постоянной готовности к отражению атаки танков.

Для борьбы с танками орудие занимает позицию на переднем крае или в глубине на танкоопасном направлении, имея огневую связь с соседним орудием.

Позиции выбираются преимущественно за естественными или искусственными противотанковыми препятствиями и тщательно маскируются от наземного и воздушного наблюдения.

До атаки танков орудие не должно обнаруживать своей основной огневой позиции.

239. Командир орудия в обороне обязан:

- точно знать расположение заминированных полей, своих и соседних огневых средств (противотанковых ружей и истребителей танков) и пехоты, особенно в секторе огня своего орудия;

- заблаговременно расчистить обзор и обстрел;

- оборудовать укрытие для орудия, убежище для людей и иметь запасные позиции;

- подготовить орудие для стрельбы ночью и в условиях пониженной видимости (туман, задымление, дождь, метель);

- разведать и подготовить пути для перемещения орудия на запасные позиции;

- составить карточку противотанкового огня (приложение 7);

- обеспечить запас боеприпасов.

240. В лесу на переднем крае обороны орудие занимает позицию для флангового обстрела подступов к переднему краю.

В глубине оборонительного района орудие занимает позиции в местах, удобных для обстрела

продольным огнем опушек, леса, просек, дорог, полян.

241. Командир орудия, расположенного на переднем крае, открывает огонь с разрешения пехотного командира. Когда орудью угрожает непосредственная опасность или когда отсутствует связь с пехотным командиром, огонь открывается распоряжением командира орудия.

Командир орудия, расположенного в глубине обороны, открывает огонь по своей инициативе.

242. При обороне внутри населенных пунктов орудие занимает позицию в домах, подвалах, сараях.

4. ОРУДИЕ НА ПОХОДЕ, В ОХРАНЕНИИ И НА ОТДЫХЕ

243. Основная задача орудия на походе, в охране и на отдыхе — борьба с танками и моторизованными частями противника.

Следуя в составе походного охранения или колонны главных сил, командир орудия обязан вести наблюдение за местностью и сигналами, чтобы не быть застигнутым врасплох.

По сигналу «танки» он должен немедленно направить орудие в сторону ожидаемого появления противника и поражать его метким огнем.

244. В походной заставе орудие следует в ядре заставы, а командир орудия — совместно с начальником заставы.

С завязкой боя командир орудия, получив задачу или по собственной инициативе, быстро выбирает открытую огневую позицию и немедленно открывает огонь.

245. В сторожевом охранении орудие действует, как в обороне.

246. На отдыхе орудие заблаговременно устанавливается на замаскированной позиции в готовности немедленно открыть огонь. Командир орудия должен подготовить данные для ведения огня в направлении вероятного появления противника и организовать наблюдение.

Глава восьмая

СТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

247. Стрелковый взвод — первое тактическое подразделение пехоты. Он решает свои боевые задачи огнем, маневром и рукопашной схваткой.

В бою командир взвода должен видеть весь свой взвод и иметь с командиром роты связь зрительную и связными.

Командир взвода обязан постоянно наблюдать за противником лично и при помощи наблюдателей.

Командир взвода управляет взводом голосом, сигналами, условными знаками и распоряжениями через посыльных.

248. Для обозначения достигнутого взводом положения командир взвода по парольному сигналу самолета, установленному на данный день, обязан выкладывать опознавательные полотнища (пускать ракеты, зажигать костры).

Опознавательные полотнища по парольному сигналу самолета «Понял» немедленно убираются.

249. Для обеспечения боевой готовности и безотказности управления командир взвода во всех случаях должен:

- выслать непосредственное охранение;
- выделить отделение для противовоздушной обороны;
- установить и поддерживать связь с соседом (зрительную или связным).

250. Питание взвода боеприпасами производится с ротного пункта боепитания, для чего от отделений высылаются подносчики. Подносчик, доставив боеприпасы, остается в отделении.

В обороне создаются запасы боеприпасов в окопах и блиндажах.

Командир взвода должен следить за расходом боеприпасов и своевременно пополнять их с ротного пункта боепитания.

2. СТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД В РАЗВЕДКЕ

251. Взвод ведет разведку на удалении от линии охранения своих войск днем до 12 км, ночью — до 3 км. При передвижении на автомашинах удаление днем может быть увеличено.

Взвод, высланный в разведку, может быть усилен станковыми пулеметами, 50-мм минометами, противотанковыми ружьями, 45-мм орудиями, саперами и химиками.

Взводу для связи могут придаваться конные разведчики, велосипедисты, мотоциклисты, рация.

252. Командир взвода, получив задачу, до выхода на разведку обязан: изучить по карте местность, путь движения и возвращения; наметить исходный пункт взвода, порядок движения, сигналы для связи с дозорными; лично проверить

готовность взвода, отобраны ли документы у бойцов и сданы ли старшине роты.

253. На исходном пункте командир взвода должен выслать непосредственное охранение, ориентировать командиров отделений на местности и по карте, отдать приказ и сообщить пропуск.

254. Разведку командир взвода должен вести лично. Командиры приданных подразделений находятся при командире взвода.

Для осмотра местности и обеспечения себя и ядра командир взвода обязан выслать дозорных вперед и на один или оба фланга и в тыл.

Оставшиеся после наряда бойцы подразделения образуют ядро взвода.

255. В голове ядра должны следовать противотанковые ружья.

Командир взвода следует в голове ядра взвода. При нем должны находиться наблюдатель и два связных.

256. Взвод должен не только вести разведку, но и не дать противнику возможности разведать наши войска. Поэтому взвод захватывает в плен или уничтожает всех встретившихся одиночных людей и мелкие группы противника.

Взвод, когда это необходимо для выполнения задачи, должен смело и внезапно нападать на противника даже большей численности, действуя из засад или налетом. Выполнив задачу (захват пленных, уничтожение штаба, узла связи), быстро отходить, не ввязываясь в длительный бой.

При организации налетов и засад командир взвода должен прикрывать свои фланги и тыл и обеспечивать возможность быстрого отрыва от противника.

Из разведки взвод возвращается всегда другой дорогой.

257. В остальном командир взвода руководствуется указаниями раздела «Стрелковое отделение в разведке».

3. СТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ

258. Наступательный бой взвода обычно складывается из сближения, наступления, атаки и боя в глубине обороны.

Взвод наступает на фронте до 150 м.

259. В период сближения при расчленении роты командир взвода должен выслать связного к командиру роты, установить наблюдение за его сигналами и скрытно вести взвод в походной колонне.

Взвод должен точно выдерживать указанное командиром роты направление.

Если впереди нет своих частей, командир взвода обязан выслать вперед дозорных.

260. Перед выходом на открытую местность, где взвод может наблюдаться противником и обстреливаться артиллерийским или дальним пулеметным и минометным огнем, взвод расчленяется по отделениям и быстро продвигается от одного укрытия к другому.

Командир взвода обязан двигаться впереди взвода, непрерывно ведя разведку противника и местности, и следить, чтобы сближение не замедлялось.

Перед началом наступления командир взвода должен иметь сведения о противнике и местности от командира роты и в результате своей личной разведки (наблюдения).

В исходном положении для наступления командир взвода скрытно занимает указанный ему рубеж, выставляет наблюдателя и организует огонь для отражения наземного противника и атакующих самолетов.

261. Получив задачу, командир взвода на местности ставит подчиненным ему командирам задачи, указывая:

- рубеж накопления для атаки, укрытые подступы и порядок продвижения к нему;

- огневые рубежи на расстоянии 150—250 м один от другого;

- для приданных средств усиления: огневые позиции, порядок ведения огня и продвижения вперед;

- порядок отражения контратак пехоты и танков противника и его самолетов;

- направление движения своих танков и места их прохода через боевой порядок пехоты;

- пути подноса боеприпасов и выноса раненых.

262. При наличии скрытого подступа командир взвода может вести взвод в колонне по два, чтобы возможно ближе подойти к противнику без огня и сразу ввести в бой все свои огневые средства.

При отсутствии скрытого подступа взвод развертывается в боевой порядок (рис. 9).

Командир взвода двигается с наблюдателями и связными в боевом порядке взвода так, чтобы удобнее управлять.

263. Командир взвода указывает очередность движения отделений и порядок прикрытия продвигающегося отделения огнем средств усиления и остальных отделений.

264. К моменту выхода на очередной огневой рубеж одного или двух отделений командир взвода должен лично выдвинуться вперед и обеспечить огнем быстрое продвижение остальных отделений, сосредоточивая огонь большей




Рис. 9. Боевые порядки стрелкового взвода:
а) в линию; б) углом назад

части своих средств на огневых средствах противника, наиболее мешающих продвижению взвода, и последовательно подавляя их.

Заместитель командира взвода на очередной огневой рубеж выдвигается с головным отделением.

265. Попад под артиллерийский или минометный огонь противника, взвод должен броском вперед выйти из-под обстрела, не уклоняясь от указанного ему направления.

266. Взвод должен упорно продвигаться вперед, сочетая движение с огнем. В зависимости от местности и огня противника взвод может двигаться перебежками или переползанием по отделениям, группам и по одиночке. На удобной местности при ослаблении огня противника и усилении своего огня, особенно артиллерии и минометов, командир взвода должен, не колеблясь, продвигать вперед сразу весь взвод.

267. В ходе наступления командир взвода обязан использовать огонь соседей для продвижения, а в случае их задержки помогать им огнем.

Наблюдая за противником, командир взвода должен: немедленно доносить командиру роты обо всем замеченном; указывать передовому артиллерийскому наблюдателю, минометчикам, командирам орудий и противотанковых ружей о всех целях, которые мешают его продвижению и не могут быть уничтожены средствами взвода; сообщать свое положение.

Для уничтожения мелких, но важных целей командир взвода ставит задачи снайперам.

268. До сосредоточения отделений на рубеже накопления для атаки командир взвода обязан поставить отделениям задачи на атаку, указать направления движения и цели после захвата передних огневых точек противника.

Для обеспечения атаки командир взвода подтягивает к рубежу накопления средства усиления и пополняет боеприпасы.

269. При поддержке своих, приданных и поддерживающих огневых средств взвод должен, упорно продвигаясь вперед, занять исходное положение для атаки как можно ближе к противнику.

270. Как только артиллерия перенесет огонь в глубину, взвод при огневой поддержке средств усиления, особенно минометов, стремительно продвигается к атакуемому объекту. Бойцы с хода, забросав противника гранатами, с криком «ура» одним броском должны ворваться на позицию противника и уничтожить его гранатами, штыком и расстрелом в упор.

Как только атакующий взвод ворвется в расположение противника, средства усиления немедленно выдвигаются к нему.

Командир взвода всегда лично ведет свой взвод в атаку.

271. Взвод, захватив передовые огневые точки противника, быстро продвигается вперед для атаки последующих огневых точек; атака их подготавливается огнем и ведется во фланги. Взвод не должен терять данного ему направления.

272. При атаке с танками взвод вслед за танками смело атакует противника и в дальнейшем неотступно движется за танками. В случае задержки танков взвод обгоняет их, упорно продолжая выполнять свою задачу.

Командир взвода обязан содействовать танкам огнем всех своих средств по противотанковым огневым средствам и пехоте противника, ведущей борьбу с танками.

273. Атака без танков может начинаться по условному сигналу командира роты или батальона одновременно всей ротой или батальоном.

274. Если наступление и атака взвода сопровождаются огнем артиллерии и минометов, командир взвода обязан не допускать отставания

взвода от огневого сопровождения, двигаясь как можно ближе к разрывам своих снарядов и мин.

275. Командир взвода обязан смело продвигать взвод вперед, если даже соседи задерживаются или остались отдельные сопротивляющиеся очаги противника.

Охват и удар с фланга и тыла — основные способы действий взвода во время боя в глубине обороны противника.

Решительное продвижение вперед является лучшей помощью соседям.

УСПЕШНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ ГРУППЫ БОЙЦОВ КОМАНДИР ВЗВОДА ДОЛЖЕН НЕМЕДЛЕННО ПОДДЕРЖАТЬ ОГНЕМ, ГРАНАТАМИ, А ЗАТЕМ И ШТЫКОВЫМ УДАРОМ ВСЕГО ВЗВОДА.

276. Если командир взвода обнаружит незанятые, необстреливаемые промежутки или подавленные огневые точки противника, он обязан по собственной инициативе немедленно проникать через них вперед, хотя бы это временно отклоняло его от указанного ему направления, и стремиться выйти во фланг и тыл уцелевшим огневым точкам противника.

277. При переходе противника в контратаку взвод должен поражать его сосредоточенным огнем, нанося потери, расстроить, а затем смело атаковать и уничтожить.

Контратака противника с танками должна быть отражена огнем орудий, противотанковых ружей, группами истребителей танков и стрелками, применяющими противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью. Взвод обязан огнем отсечь пехоту противника от танков и уничтожить ее смелой атакой.

При контратаке значительных сил противника взвод должен занять выгодный рубеж, упорно удерживать его до подхода резерва роты и при первой возможности продолжать наступление.

278. При отходе противника командир взвода должен стремительно преследовать его, не давая ему оторваться. Отдельные огневые точки, продолжающие сопротивление, следует обходить, донося о них командиру роты.

Продвигаясь вперед, командир взвода должен тщательно наблюдать за флангами и охранять их.

Если отход противника принял беспорядочный характер, командир взвода должен дерзко вклиниться в его боевые порядки и ударами во фланг и тыл уничтожить противника.

279. Если атака взвода противником отражена, нужно закрепиться на захваченном рубеже, быстро изготавиться к атаке, подготовить ее огнем и повторить, упорно добиваясь успеха.

280. Стрелковый взвод ротного резерва получает направление для движения. Он должен наступать в 200—300 м за боевым эшелоном в полной готовности немедленно вступить в бой.

Командир взвода поддерживает тесную связь с боевым эшелоном, установив за ним наблюдение и выслав связного.

281. Взвод ротного резерва до получения задачи от командира роты обязан:

- содействовать огнем продвижению и действиям боевого эшелона, уничтожать просачивающиеся между взводами группы противника, атаковать не взятые взводом боевого эшелона огневые точки противника;

- при контратаках противника уничтожать его танки и пехоту;

— уничтожать снижающиеся самолеты противника.

282. При наступлении ночью, в сумерках, в дыму, в тумане, в метель командир взвода получает задачу по овладению отдельной огневой точкой с закреплением на ней.

Необходима тщательная предварительная разведка и постановка задач засветло командирам отделения на местности, а также соблюдение полной тишины во время движения.

283. Командир взвода на местности засветло ставит задачи и указывает:

— направление движения (обычно прямолинейное движение по ясно различаемому или отмеченному направлению);

— боевой порядок, рубеж накапливания для атаки;

— сигналы для извещения о выполнении задачи;

— порядок закрепления на захваченном рубеже, расстановку огневых средств, куда выслать дозорных для охранения и разведки;

— мероприятия для отражения контратак противника.

284. Сближение и наступление ночью должно происходить в полной тишине. Взвод двигается в колонне по два или в линию отделений на интервалах не более 6 м. Для подравнивания и ориентировки делаются короткие остановки. Командир взвода — в голове. В отделениях назначаются замыкающие — лучшие бойцы.

Для непосредственного охранения вперед высылаются дозорные, для связи с ними и соседями устанавливаются условные сигналы.

При освещении ракетами или прожекторами взвод залегает, пока не наступит темнота.

При артиллерийском, минометном и пулеметном обстреле противником взвод ускоряет движение. Дозоры противника уничтожаются штыками.

285. В атаку ночью взвод должен двигаться на сближенных интервалах и дистанциях в полной тишине. Командир взвода — впереди.

Огонь открывать только по приказу (команде) командира взвода или роты. Взвод подползает к противнику возможно ближе и атакует без крика «ура», решая задачу штыком и гранатой.

При атаке с танками взвод двигается за ними в непосредственной близости. Впереди танков — дозорные.

286. Захватив указанную огневую точку, взвод должен окопаться, расставить свои огневые средства усиления для отражения контратак; установить связь во взводе, с командиром роты и соседями, охранение с фронта и на флангах; выслать в разведку пару дозорных, ракетчиков для освещения местности, а в нужных случаях — секрет; очистить окопы и убежища противника от оставшихся солдат и офицеров.

287. В лесу взвод продвигается «ромбом». Командир взвода — в центре (рис. 10).

Во избежание поражения продольным огнём поперечные дороги, просеки и поляны предварительно обследуются и взвод на них не останавливается.

При наступлении с танками взвод двигается за ними в непосредственной близости. Впереди танков идут дозорные.

Бой в лесу обычно ведется на сближенных расстояниях огнем, гранатой и штыком. Маскируясь деревьями, взвод быстро и решительно атакует противника. «Кукушек» снимают снайперы.




Рис. 10. Боевой порядок стрелкового взвода „ромбом“

288. Бой в населенном пункте отличается особым упорством и неожиданностями. Взвод для атаки может получить улицу или одну сторону улицы. Внутри населенного пункта взвод должен продвигаться скрытно, по садам, огородам и через проломы в стенах, избегая движе-

ния непосредственно по улицам. Необходимо осматривать каждый дом.

Для уничтожения огневых точек и танков противника взводу обычно придаются орудия, минометы, противотанковые ружья, мины и бутылки с горючей смесью.

Противника, засевшего в домах, взвод должен уничтожать, забрасывая ручными гранатами и разрушая дома огнем орудий. Особенно быстро необходимо овладеть прочными зданиями (церквями, тюрьмами и т. д.).

Ведя бой в малом населенном пункте, взвод должен упорно стремиться достигнуть противоположной окраины.

289. При наступлении в горах значение взвода возрастает. Особое значение приобретают охваты и обходы.

Артиллерия может поддерживать атакующую пехоту до подхода ее к противнику на дистанцию в 100—150 м. Особенно важно иметь поддержку минометов.

Взвод, атакуя высоту, должен охватывать ее с фланга. Укрытые подступы дают возможность приблизиться к атакуемой огневой точке на дистанцию броска в атаку. При атаке необходима непрерывная огневая поддержка. Минометы и пулеметы должны выходить на гребень вместе со взводом.

Взвод должен избегать передвижения по не обследованным предварительно хребтам, ложам, дорогам и тропам.

В долинах взвод действует, как в обычных условиях, но часто будет вынужден преодолевать глубокие канавы, глинобитные и каменные дома и заборы.

Действуя по хребтам, взвод будет вести бой за командные высоты. Он должен умело использовать мертвые пространства для охватов и обходов.

При занятии вершины командир взвода следит, чтобы головы бойцов и пулеметы не выделялись на фоне неба.

Для овладения высотами, теснинами и ущельями взвод, двигаясь скрытыми подступами, применяет охваты и обходы. В бою взвод обязан широко применять минометы, а в атаке ручные гранаты.

290. Зимой, в зависимости от глубины и характера снежного покрова, стрелковый взвод наступает на лыжах или без них, атакует без лыж.

Для успеха действий необходимы скрытность, внезапность и решительность.

Атаку начинать с сокращенных дистанций. При глубоком снежном покрове огонь 50-мм минометов, пулеметов и противотанковых ружей возможен только со специально приспособленных установок и волокуш.

При наступлении следует избегать длительных остановок. Основной маневр — охват, обход с фланга и тыла на лыжах, использование незанятых промежутков и подавленных районов в боевом порядке противника.

В случае неуспеха взвод отходит под прикрытием огневых средств на заранее подготовленный рубеж, где должна быть обеспечена возможность обогрева (убежища, землянки, шалаши).

4. СТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД В ОБОРОНЕ

291. Стрелковый взвод занимает для обороны район с спорным пунктом в нем (рис. 11). Район




Рис. 11. Оборонительный район стрелкового взвода со спорным пунктом

обороны взвода, вместе с районами обороны других взводов, составляет район обороны роты.

Стрелковый взвод обязан упорно оборонять свой опорный пункт во взаимодействии с приданными и поддерживающими средствами, имея задачей не дать танкам противника прорваться в глубину обороны, а пехоту противника не допустить до атаки, уничтожив перед передним краем.

Прорвавшиеся отдельные небольшие группы противника уничтожить огнем и контратаками.

Взвод не имеет права отходить без приказа командира роты.

292. Стрелковый взвод может занимать опорный пункт на переднем крае обороны — в боевом эшелоне роты или в глубине ротного района обороны, находясь в ротном резерве.

Во взаимодействии со средствами усиления и соседями стрелковый взвод способен успешно оборонять от танков и пехоты противника район до 500 м по фронту и до 250 м в глубину.

Опорный пункт взвода должен быть приспособлен к круговой обороне, чтобы держать под огнем всю полосу перед передним краем, внутри района обороны и в его тылу, а также сосредоточивать огонь всех огневых средств на флангах и на наиболее опасных направлениях.

293. Огонь взвода организуется так, чтобы в полосе на 400 м перед передним краем не было непоражаемого пространства и чтобы огневые средства во взводном районе обороны не наблюдались противником.

Командир взвода обязан знать позиции орудий, противотанковых ружей, направление их огня, места артиллерийских наблюдательных

пунктов и минометов в районе своего взвода и поддерживать с ними постоянную связь.

294. Командир взвода, получив приказ командира роты на оборону, должен:

— установить наблюдение за противником в порученной ему полосе в сторону флангов и тыла;

— разведать совместно с командирами отделений и приданных средств район обороны и впереди лежащую местность для организации огня;

— указать основные и запасные позиции каждому отделению и приданным средствам усиления, участки и направления сосредоточенного огня;

— наметить мероприятия по борьбе с танками противника;

— указать, где, когда и какие произвести оборонительные работы.

Приняв решение, командир взвода должен отдать приказ и указать командирам отделений и средств усиления свой план обороны.

При отсутствии времени командир взвода должен поставить задачу каждому отделению во время разведки.

295. Командир взвода в плане огня указывает: направление и рубежи сосредоточенного огня взвода, сигналы для вызова и прекращения огня.

Он составляет стрелковую карточку взвода, которую помещает на своем командном пункте.

296. Каждому отделению командир взвода обязан дать для сбстрела ясно видимую полосу, указав ее по местным предметам.

Гребни высот, на обратных скатах которых располагаются огневые средства, и подходы к ним должны обязательно простреливаться фланговым огнем других огневых средств. Станковые пулеметы кинжального действия обычно располагаются за закрытиями на переднем крае обороны.

Для быстрого вызова минометного огня подступы и вероятные места скопления противника нумеруются.

297. План обороны взвода включает действия взвода в период боя передовых частей, в период артиллерийской подготовки, в период наступления и атаки противника, при овладении противником частью района обороны взвода и бой в окружении.

298. Отдав приказ, командир взвода должен: организовать наблюдательный пункт; установить связь с соседом слева, с ближайшим артиллерийским наблюдательным пунктом, станково-пулеметным подразделением, минометами и противотанковыми ружьями; проверить связь с командиром роты, с соседом справа, с противным пунктом боевого питания; послать командиру роты отчетную карточку.

Наблюдательный пункт командира взвода находится в боевом порядке взвода там, откуда удобнее наблюдать за противником и управлять взводом.

299. Окопные работы во взводном опорном пункте должны производиться непрерывно с момента занятия взводом района обороны, укрытого от наземного и воздушного наблюдения.

Последовательность работ: расчистка обзора и обстрела и отрывка окопов полного профиля,

устройство наблюдательного пункта командира взвода, отрывка запасных окопов и противотанковых щелей, ложных окопов; отрывка ходов сообщения; устройство убежищ.

Маскировка производится одновременно с отрывкой окопов.

300. До открытия своего огня и особенно с началом артиллерийского обстрела противником взвод должен находиться в укрытиях или убежищах; на позиции каждого отделения и на наблюдательном пункте командира взвода остаются наблюдатели.

Чтобы преждевременно не раскрыть организацию своего огня и предохранить взвод от потерь, командир взвода должен последовательно и скрытно выдвигать на позиции огневые средства и стрелков.

301. В начале наступления противника ручные пулеметы, приданные станковые пулеметы, минометы и орудия ведут огонь с запасных позиций. С подходом противника к переднему краю на дистанцию 300 м ручные пулеметы и прочие огневые средства должны занять основные огневые позиции.

Иногда выгодно, при условии скрытного расположения взвода, допустить противника на дистанцию 300 м и ближе и внезапно обрушиться на него уничтожающим огнем всех средств. В это время необходимо особенно тщательно наблюдать, чтобы не дать даже отдельным группам противника приблизиться к обороняемым позициям.

302. Взвод должен поражать пехоту противника сосредоточенным огнем, не позволяя ей продвигаться вперед и окапываться.

С началом атаки противника (без танков) взвод должен напряженным огнем уничтожить атакующую пехоту перед передним краем и прорвавшиеся группы противника.

303. При наступлении и атаке противника с танками основную борьбу с ними ведут противотанковые ружья, истребители танков и противотанковая артиллерия.

Минометы, пулеметы и автоматы должны уничтожать и отсекают от танков пехоту противника.

304. Если противнику удастся ворваться во взводный опорный пункт, командир взвода должен воспользоваться замешательством противника и смело контратаковать его при поддержке огневых средств.

305. Противник, проникший в опорный пункт значительными силами, должен быть во что бы то ни стало остановлен огнем и прижат к земле.

Танки противника, проникшие в опорный пункт, должны быть уничтожены всеми противотанковыми средствами и не пропущены в глубину обороны.

306. Отразив атаку, командир взвода обязан проверить боевое состояние взвода; восстановить нарушенные огневые точки; если нужно, сменить позиции огневых средств и быть готовым к отражению повторной атаки; пополнить боеприпасы; принимать меры к выносу раненых и донести командиру роты о результатах боя, о трофеях и потерях.

307. При отходе командир взвода должен указать отделениям и средствам усиления направление отхода, промежуточные рубежи, порядок отхода, меры обеспечения, сигнал

начала отхода. Взвод должен отходить перека-
тами, с последовательным занятием для обороны
удобных огневых рубежей до выхода на назна-
ченный рубеж или до включения взвода
в колонну роты.

С занятием частью отделений и огневых
средств усиления промежуточного рубежа и
открытием огня отходят остальные отделения и
и средства.

Отход может быть выполнен всем взводом
одновременно под прикрытием огня станковых
пулеметов, артиллерии или минометов, дейст-
вующих из глубины.

Командир взвода должен стходить всегда
с последним отделением. Для занятия первого
промежуточного рубежа командир взвода вы-
сылает своего заместителя.

При отходе все тяжело раненые должны быть
вынесены.

308. Для уничтожения атакующих самолетов
командир взвода назначает отделения и огневые
средства усиления, не занятые непосредственно
в борьбе с наземным противником.

309. Взводу ротного резерва командир роты
указывает огневые задачи по поддержке взвод-
ных опорных пунктов боевого эшелона при атаке
противника с тыла и с флангов; вероятные на-
правления контратак; порядок прикрытия взво-
дов боевого эшелона на случай отхода и задачу
по отражению атаки самолетов противника и его
танков.

Взвод резерва оборудует свой опорный пункт
для круговой обороны, так же как и взвод
боевого эшелона роты. Кроме того, командир
взвода резерва разведывает скрытые подступы

к переднему краю обороны и обозначает направления для контратак ночью и в туман.

310. При вклинении небольших сил пехоты противника в район обороны роты командир взвода резерва по приказу командира роты или по своей инициативе, донеся командиру роты, должен скрытыми подступами и ходами сообщения выйти во фланг ворвавшегося противника, атаковать его и уничтожить.

Контратака резерва должна быть поддержана огнем средств командира роты и взводов боевого эшелона.

Противотанковые средства, расположенные в опорном пункте взвода резерва, на время выхода взвода для контратаки остаются на своих местах.

При неудачной контратаке взвод резерва должен перейти к обороне на достигнутом рубеже, удерживая его до приказа командира роты.

311. Для обеспечения тесного взаимодействия в обороне командир взвода должен:

- знать задачи соседей и средств усиления (пулеметов, минометов, орудий, противотанковых ружей и истребителей танков) и сообщить им задачу взвода;

- использовать огонь станковых пулеметов, минометов и противотанковых ружей для поражения целей, не доступных для огня стрелковых отделений; прикрывать выход из боя отделений огнем пулеметов, минометов, противотанковых ружей, а выход этих средств — огнем отделений;

- назначать общие ориентиры для взаимного целеуказания;

— помогать соседу огнем при ведении им боя и при контратаках.

312. Успех обороны взвода ночью (дым, туман, дождь) основывается на заранее подготовленном ближнем огне пулеметов, винтовок, минометов, а также на применении гранат и штыкового удара.

Получив задачу, командир взвода обязан:

— засветло разведать пути выхода на ночные позиции;

— указать позиции и задачу каждому отделению, пулемету, миномету и противотанковому ружью;

— установить и указать сигналы для открытия и прекращения огня;

— указать, куда выслать дозорных, секреты, наблюдателей, указать сигналы о появлении значительных сил противника.

После занятия ночных позиций командир взвода обязан лично проверить расстановку огневых средств и подготовку их к ведению огня; указать ракетчикам места их расположения и проверить знание ими задач.

313. При обороне леса взвод занимает позиции впереди опушки или отступив в глубину леса.

Огневые средства располагаются с расчетом прострела троп, дорог, просек, полян. Решающее значение имеет ближний ружейно-пулеметный и минометный огонь в сочетании с естественными и искусственными препятствиями, огонь снайперов с деревьев, поражение ручными гранатами и уничтожение контратаками просочившихся отдельных групп противника.

В сухую погоду необходимы противопожарные меры.

314. Задачи взвода при обороне реки:

— не допустить противника производить разведку реки и ее берегов;

— препятствовать противнику подходить к берегу, подносить переправочные материалы и средства, устраивать переправы;

— при переправе уничтожать противника огнем, а переправившиеся мелкие группы — гранатами и штыком, не давая им возможности закрепиться; отходящего противника уничтожать, сбрасывая в реку, разрушая переправы и переправочные средства.

Получив задачу, командир стрелкового взвода должен тщательно изучить характер берегов и реки и расположить огневые средства так, чтобы вести огонь вдоль реки и сосредоточивать его в местах, наиболее удобных для переправы противника. Глубина взводного опорного пункта уменьшается. Отдельные группы противника, появляющиеся на противоположном берегу, уничтожаются огнем с запасных позиций.

Своевременность контратак приобретает особое значение, поэтому даже отделения должны переходить в контратаки для уничтожения отдельных переправившихся групп противника.

315. При обороне населенного пункта взвод может оборонять отдельное здание, группу небольших строений и промежутки между ними.

При обороне построек используются чердак, крыша, окна, подвалы, погреба, усиленные мешками с песком или землей, кирпичами; устраиваются бойницы и смотровые щели в крыше, стенах и фундаменте.

Каждая постройка является опорным пунктом, взаимодействующим с другими подобными пунктами.

Противника, укрывшегося у стен обороняемого здания, забрасывать гранатами и уничтожать огнем.

Для защиты от артиллерийского огня и авиации использовать подвальные помещения и погреба прочных каменных зданий.

Взвод обеспечивается большим количеством боеприпасов, особенно ручных гранат.

Устраиваются проходы в проломах стен для связи, доставки боеприпасов и выноса раненых.

При обороне деревянных зданий принимаются противопожарные меры.

316. При обороне зимой, в особенности в сильные морозы, взвод должен остановить противника огнем и заставить его залечь на открытом месте.

Особое значение имеет круговая оборона населенных пунктов, обеспечение промежутков и стыков ночью и маскировка опорного пункта.

Передвижение внутри опорного пункта и к соседям при отсутствии ходов сообщения производится с мерами маскировки (халаты, белая окраска или за снежной стеной, валом), принимаются все меры для обогрева.

317. В горах взвод может оборонять отдельную вершину. На топографическом гребне не располагаться.

При различной высоте позиций огонь ведется не только в интервалы, но и через передние огневые точки (в несколько ярусов).

Подступы к опорному пункту и выходы из них простреливаются перекрестным огнем, а мертвые пространства и укрытия — огнем минометов. Командир взвода должен установить наблюдение за подступами на флангах и в тылу и организовать огневую и зрительную связь с соседями.

5. СТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД В БОЕВОМ ОХРАНЕНИИ

318. В боевое охранение от батальона в обороне назначается усиленный стрелковый взвод. Его задача — предупредить внезапное нападение наземного противника на передний край оборонительной полосы и захватить или уничтожить внезапным огнем мелкие группы противника, пытающиеся проникнуть к переднему краю.

319. Взводу в боевом охранении в обороне назначается рубеж в 1—2 км впереди переднего края. Командир взвода должен организовать наблюдение и огонь на фронте до 2 км, перехватывая важнейшие направления. Взвод не располагается равномерно, а занимает один-два опорных пункта, находящихся во взаимной огневой связи и прикрытых препятствиями. Взвод должен быть поддержан огнем с главной полосы обороны.

320. Командир взвода, получив приказ и указания о путях выдвижения и отхода и ознакомившись по карте с местностью, намечает укрытый путь движения и позиции для отделений. Разъяснив подчиненным командирам задачу, скрытно выводит взвод к назначенному рубежу, выставляет непосредственное охранение, организует наблюдение на фронте и флангах, указывает позиции для отделений и приданных средств уси-

ления (по возможности за танконедоступными препятствиями) и отдает приказ.

Вместе с командиром взвода находятся артиллерийские наблюдатели. Проверив готовность взвода на важнейшем направлении, командир взвода составляет отчетную карточку в двух экземплярах и один из них отсылает командиру батальона.

321. При наступлении значительных сил противника взвод обязан упорно обороняться, нанося противнику потери и вынуждая его развертывать значительные силы и огневые средства. Взвод отходит только по приказу.

6. СТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД В СТОРОЖЕВОМ ОХРАНЕНИИ

322. Стрелковый взвод в сторожевом охранении назначается в сторожевую заставу от сторожевого отряда или в отдельную сторожевую заставу, высылаемую от полка (батальона).

Задача сторожевой заставы:

— не допускать разведчиков противника к отдыхающим войскам;

— обеспечить отдыхающие войска от внезапного обстрела пулеметным и минометным огнем, от нападения танков, бронемашин и моторизованной пехоты противника;

— при наступлении значительных сил противника задерживать их боем на заранее подготовленном рубеже до развертывания охраняемых войск;

— предупреждать сигналом охраняемые войска о появлении авиации противника.

323. Сторожевая застава получает полосу охранения до 1,5 км по фронту на удалении от 3 до 4 км от отдыхающих войск.

Сторожевая застава, как правило, усиливается станковыми пулеметами, минометами, орудиями и противотанковыми ружьями, химиками и саперами и должна быть поддержана артиллерией из района расположения охраняемых войск.

Сторожевая застава выдвигается в район охранения обычно под прикрытием остановившегося походного охранения или разведки, оборудует для обороны опорный пункт, прикрывая его противотанковыми минами и другими простейшими препятствиями.

Начальник сторожевой заставы подчиняется начальнику сторожевого отряда (командиру, ее выславшему).

324. От сторожевой заставы выставляется не свыше двух полевых караулов.

Если в промежутке между двумя смежными полевыми караулами местные предметы препятствуют наблюдению и обстрелу, начальник сторожевой заставы должен выставить там секрет и наблюдать промежутки дозорными.

325. Начальник сторожевой заставы, получив приказ, под охраной дозоров скрытно выдвигает заставу в назначенный район. Остановив заставу в укрытии и выставив наблюдателей, начальник заставы должен разъяснить взводу задачу заставы. После этого с командирами отделений приданных подразделений производит разведку района. Наметив места расположения полевых караулов, секретов, пути дозорных и границы района обороны заставы, начальник заставы ставит задачи, указывая:

- какие части находятся впереди и по каким направлениям ожидается их отход;
- позиции полевых караулов и заставы;
- укрытые подступы, где будут выставлены секреты;
- пропуск;
- сигналы для связи между полевыми караулами и ядром заставы, для вызова начальника заставы, конвоя из заставы, для отхода караулов;
- мероприятия на ночь и на случай дымопуска со стороны противника;
- время готовности.

326. Отдав приказ, начальник сторожевой заставы должен выставить сторожевой пост для непосредственного охранения заставы и наблюдения за полевыми караулами и произвести боевой расчет заставы.

Расположив ядро заставы в укрытии, он дает указания об устройстве окопов, о маскировке и порядке отдыха.

В ядре заставы оружие остается при бойцах, ранцы снимаются, половина бойцов отдыхает, не снимая снаряжения.

Полевые караулы и секреты начальник сторожевой заставы обязан выставить лично.

Для осмотра местности и связи с соседней заставой (влево) начальник сторожевой заставы назначает необходимое число дозорных, указав им путь следования.

Начальник сторожевой заставы обязан поддерживать в заставе постоянную готовность к бою и иметь четко разработанный план обороны.

327. При поспешной организации сторожевого охранения начальник заставы ставит задачи и дает все указания с удобного для наблюдения пункта, проверяя затем расположение заставы обходом.

Если сторожевое охранение выставляется ночью, начальник заставы обязан с рассветом обойти линию охранения и внести необходимые изменения.

328. Ночью, в туман, в метель необходимо усиливать бдительность, выставлять дополнительные секреты, чаще высылать дозорных и готовить огневые средства к введению огня в условиях ограниченной видимости.

329. Сторожевой пост для непосредственного охранения ядра заставы необходимо выставлять на расстоянии связи голосом, замаскированно, в пункте, с которого наблюдаются полевые караулы. Состав поста должен обеспечивать непрерывное наблюдение за каждым полевым караулом.

Парные дозорные для осмотра местности и связи с соседними заставами назначаются из ядра заставы.

Дозорными не назначаются наводчики станковых пулеметов и артиллеристы, расчеты минометов и противотанковых ружей.

Дозорные должны осматривать местность на удалении до 0,5 км от полевых караулов и действовать непрерывно: когда первая смена возвращается, вторая выходит.

Дозорные, двигаясь в указанном направлении, обязаны действовать, как в разведке.

Дойдя до соседней заставы, старший дозорный обязан доложить ее начальнику о полученном им

приказании и обо всем замеченном в пути, получить сведения, после чего возвратиться к своей заставе и доложить о добытых и полученных сведениях и обо всем замеченном.

330. Задержанных одиночных бойцов своей части начальник заставы должен лично опросить, разрешить следовать дальше или направить под конвоем к начальнику, выславшему заставу.

Перебежчиков, пленных и задержанных гражданских лиц направлять под конвоем к начальнику, выславшему заставу.

331. При наступлении значительных сил противника полевые караулы по приказу начальника заставы должны отходить к спорному пункту заставы. Сторожевая застава удерживает свой опорный пункт и отходит только по приказу выславшего ее командира.

332. При замене сторожевого охранения походным все подразделения охранения должны оставаться на местах до прохождения походного охранения через линию полевых караулов, после чего застава присоединяется к своим войскам в назначенном пункте.

Если в районе сторожевой заставы высылается полевой пост воздушного наблюдения, начальник заставы обязан расположить его при ядре заставы.

333. Начальник заставы несет полную ответственность за соблюдение постоянной бдительности и правильное несение службы всеми подразделениями заставы, за постоянную боевую готовность, своевременное предупреждение охраняемых войск о появлении наземного и воздушного противника и за упорную оборону своего опорного пункта.

7. СТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД В ПОХОДНОМ ОХРАНЕНИИ

334. Стрелковый взвод может быть назначен в головную, боковую или в тыльную походные заставы. Обычно он усиливается станковыми пулеметами, минометами, орудиями, противотанковыми ружьями, саперами и химиками.

335. Задачи походной заставы:

— обеспечивать охраняемые войска от внезапного нападения наземного противника и захватывать или уничтожать его разведчиков;

— обеспечивать охраняемым войскам наимыгоднейшие условия для перехода в боевой порядок захватом удобных рубежей и разведкой скрытых подступов;

— своевременно доносить высланному начальнику об угрожающей опасности и встречаемых местных препятствиях;

— устранять незначительные неисправности пути и исправлять мелкие переправы.

336. Головная и тыльная походные заставы выдвигаются от охраняемых войск днем на удаление от 1 до 2 км.

Боковая походная застава следует на уровне головы охраняемой колонны в удалении 2—3 км, двигаясь по дорогам и целиной.

Ночью заставы должны высылаться на удаление не более 600 м от охраняемой колонны.

Перед рассветом должны устанавливаться нормальные дистанции.

337. От головной походной заставы обычно высылаются головной дозор и боковые дозорные; от боковой походной заставы — головные и тыльные дозорные, дозор на внешний фланг; от тыльной — боковые и тыльные дозорные.

Дозорные должны двигаться от заставы и один от другого на расстоянии зрительной связи: днем на среднeperесеченной местности до 600 м, на пересеченной и закрытой — до 300 м, ночью и в густом лесу — до 100 м.

338. Получив приказ, командир взвода, назначенного в походную заставу, обязан:

— изучить по карте путь движения заставы и колонны главных сил; отметить выгодные для боя рубежи, которые должны быть заняты ранее противника; учесть танкодоступные районы, естественные препятствия и теснины, на которых противник может задержать движение колонны, места, удобные для нападения авиации противника; наметить скрытые подступы и местные предметы, где требуется выделить дополнительных дозорных для осмотра;

— определить количество, силу, состав и направление движения дозоров и дозорных;

— обеспечить наибольшую готовность заставы к отражению огнем нападения авиации, танков и пехоты противника; одно из стрелковых отделений назначить дежурным для стрельбы по снижающимся самолетам противника;

— организовать связь внутри заставы, с соседями и начальником.

339. Командир взвода назначает наблюдателей по количеству дозоров для приема от них сигналов и для наблюдения в стороны; проверяет связь, доносит о готовности и выступает с заставой в указанном направлении в указанное время. Сам командир взвода должен следовать в голове заставы.

340. Разрушенные дорожные сооружения и по-

дозрительные в смысле минирования участка дороги обследуются саперами.

Незначительные повреждения дорожных сооружений исправляются саперами заставы, а при значительных повреждениях походная застава обязана отыскать обходы и выставить маяк.

Маяк, оставленный дозором, должен заменяться бойцом из ядра. Смененный боец присоединяется к ядру заставы и на привале догоняет свое подразделение.

341. Во время движения командир взвода обязан строго соблюдать указанную ему дистанцию от головного отряда (авангарда), после вынужденных остановок немедленно восстанавливать ее, а на малые привалы останавливаться в местах, укрытых с воздуха и по возможности танконедоступных.

Одиночных бойцов и мелкие группы противника застава захватывает или уничтожает.

342. На большой привал застава должна останавливаться по достижении назначенного пункта или по особому распоряжению начальника колонны, занимая ближайший танконедоступный район, и действовать как сторожевая застава, находясь в полной боевой готовности.

343. Обнаружив противника на походе, командир взвода обязан предупредить его в открытии огня и, нанеся ему потери, заставить развернуться и наступать в невыгодных условиях.

Ведя с противником бой, командир взвода должен установить его силу и состав. О встрече с противником немедленно донести или дать сигнал старшему начальнику.

Застава обычно развертывает все стрелковые отделения с самого начала боя для получения наибольшей огневой силы.

344. При поражении встречной группы противника или его отходе командир взвода должен немедленно продолжать движение, донеся начальнику головного отряда (охраняемой колонны).

345. Стрелковый взвод, составляющий тыльную походную заставу при отступательном марше, должен боем упорно сдерживать наседающего противника, пока охраняемая колонна не оторвется на необходимое расстояние. Он должен поражать противника огнем с последовательно занимаемых выгодных позиций, заставляя его развертываться.

346. Взвод, высланный от колонны главных сил в неподвижную боковую заставу, усиливается огневыми средствами; он должен занять выгодный для обороны пункт в указанном ему направлении, организовать огонь, наблюдение и скопаться.

В случае наступления противника взвод должен упорно удерживать свои позиции, пока охраняемая колонна не пройдет прикрываемое им направление.

О наступлении противника командир взвода немедленно доносит выславшему его начальнику.

347. Начальник тыльной походной заставы по приказу старшего командира обязан производить разрушение или порчу дорог по пути отхода с целью задержать преследующего противника. Для этого он обязан оказывать помощь приданным ему саперам.

348. Тыльная походная заставка при развитой сети дорог и на всюду доступной местности вы-

сылает в сторону противника дозоры, перехватывая ближайшие пути.

При наличии только одной дороги и на труднодоступной местности тыльная походная застава прикрывается тыльным дозором.

Глава девятая

ВЗВОД АВТОМАТЧИКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

349. Взвод автоматчиков может вести бой, действуя в составе роты автоматчиков или самостоятельно, в тесной связи со стрелковыми подразделениями или в отрыве от них.

350. Взвод автоматчиков, как правило, ведет бой на широком фронте, применяя охваты и обходы с флангов и тыла противника, просачиваясь в его боевые порядки. Взвод обычно действует отделениями и группами (по три-четыре бойца). Одно отделение командир взвода оставляет в резерве.

351. Командир взвода ставит своему взводу задачу, сообщает план действия и управляет взводом сигналами, знаками и через связных.

352. Командир взвода должен постоянно заботиться о том, чтобы во взводе имелся достаточный запас боеприпасов.

2. ВЗВОД АВТОМАТЧИКОВ В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ

353. Для разведки переднего края обороны противника боем взвод автоматчиков должен наступать на широком фронте при поддержке огня артиллерии и минометов.

Встретив огневое сопротивление противника, командир взвода должен отыскивать слабо защищенные участки и немедленно продвигаться через них, атакуя огневые точки противника с флангов и тыла и вскрывая систему его огня.

О результатах разведки командир взвода доносит выславшему его начальнику.

354. При наступлении взвод автоматчиков движется в первых эшелонах боевого порядка. С выходом на рубеж атаки командир взвода автоматчиков должен рассыпать взвод в редкую цепь или расчленить его на группы (по три-четыре автоматчика) и наступать в 100—150 м впереди стрелкового подразделения. Подойдя к обороне противника на 300 м, взвод открывает сосредоточенный огонь по его огневым средствам, расположенным на переднем крае.

Выявив слабо защищенные участки обороны, командир взвода должен немедленно выдвигать туда группы и отделения взвода, чтобы, просочившись в оборону, нападать с фланга или тыла на огневые средства противника, препятствующие атаке стрелковых подразделений.

355. Когда стрелковые подразделения овладеют передним краем обороны противника, взвод автоматчиков должен смело выдвигаться вперед, помогая стрелковым подразделениям овладевать последующими огневыми точками.

Взвод автоматчиков должен уничтожать подходящие резервы, командные и наблюдательные пункты, узлы связи, артиллерийские и минометные позиции и транспортные средства противника.

356. При наступлении ночью, с целью обеспечить атаку стрелковых подразделений, взвод автоматчиков должен скрытно просочиться через

передний край обороны противника, внезапно захватить часть его позиций и удержать их до подхода стрелковых подразделений.

Перед наступлением командир взвода совместно с командирами отделений должен произвести тщательную разведку переднего края обороны противника.

Наступая ночью, взвод двигается, имея отделения на интервалах и дистанциях 30—50 м, в строях «цепь» или «змейка».

Вперед на фланги высылаются парные дозорные.

357. Действуя в составе танкового десанта, подразделения взвода автоматчиков до высадки в тылу противника должны защищать танки от нападения танковых истребителей.

Высадившись в тылу противника, взвод совместно с танками должен захватывать огневые точки, отрезать противнику пути отхода, нападать на командные пункты, огневые позиции, артиллерию и минометы, на конную и механическую тягу, узлы связи и тылы.

Задачи взвода автоматчиков в танковом десанте, план действий и сигналы для связи указывает командир десанта.

358. Перед посадкой на танки командир взвода обязан:

- ознакомить командиров отделений с задачами взвода и планом действий;
- поставить задачи отделениям;
- установить сигналы для связи внутри взвода;
- назначить общий сборный пункт в глубине обороны противника,

359. Для действий на открытом фланге противника или на стыках командир взвода автоматчиков, получив боевую задачу, обязан разведать местность и противника на указанном направлении, выбрать путь движения и в момент, когда стрелковые подразделения перейдут в атаку (или непосредственно перед атакой), неожиданно огнем напасть на противника, продвигаясь в его тыл.

3. ВЗВОД АВТОМАТЧИКОВ В ОБОРОНИТЕЛЬНОМ БОЮ

360. Для срыва и отражения атаки противника взвод автоматчиков в момент, когда огонь артиллерии противника будет перенесен в глубину, должен быстро и скрытно выдвинуться из укрытия на передний край и занять заранее намеченные позиции.

При переходе противника в атаку взвод должен встретить его уничтожающим огнем.

361. Для уничтожения противника, проникшего в глубину нашей обороны, взвод автоматчиков неожиданно атакует его огнем с фланга и тыла совместно со стрелковыми подразделениями.

362. Для обеспечения стыка между стрелковыми подразделениями взвод автоматчиков располагается на стыке рассредоточенно по отделениям и группам на интервалах и дистанциях в 100—150 м, организует перекрестный огонь и уничтожает противника при его наступлении.

Каждое отделение или группа автоматчиков получает самостоятельные задачи.

Командир взвода оставляет одно отделение в резерве, располагая его в глубине боевого по-

рядка, и использует его для внезапных нападений на противника с фланга и тыла.

Если противник сумеет проникнуть в стык, командир взвода немедленно извещает командира батальона и соседей и упорно удерживает свои позиции, останавливает противника огнем, не допуская просачивания новых его групп.

363. При выходе из боя стрелковых подразделений взвод автоматчиков может получить задачу прикрыть их отход. Взвод должен действовать как в маневренной обороне, сдерживая противника огнем на последовательно занимаемых рубежах и широко применяя внезапные нападения из засад.

Глава десятая

ПУЛЕМЕТНЫЙ ВЗВОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

364. Командир пулеметного взвода должен всегда знать задачу стрелкового подразделения, которому придан или которое поддерживает, и иметь прочную связь с его командиром (личное общение, связные, сигналы).

365. Получив задачу, командир пулеметного взвода должен произвести огневую разведку, выбрать места для своего наблюдательного пункта, огневых позиций (основной и запасных) и повозок, а также укрытые пути сообщения между ними.

366. Пулеметный взвод действует в бою с одной огневой позиции или рассредоточенно — по отделениям.

Командир пулеметного взвода управляет взводом: командами, сигналами, условными знаками и через связных.

Для перемены позиции командовать: «Взводу перейти туда-то, направляющее отделение такое-то; такое-то отделение (отделения) — ВПЕРЕД».

367. Питание пулеметного взвода боеприпасами производится из ротного пункта боепитания.

2. ПУЛЕМЕТНЫЙ ВЗВОД В НАСТУПАТЕЛЬНОМ И ВСТРЕЧНОМ БОЮ

368. В период сближения при наступлении пулеметный взвод, тщательно применяясь к местности, должен двигаться с пулеметами на двухколках (повозках, выюках) до тех пор, пока позволяет местность и огонь противника.

369. С началом наступления, получив боевую задачу, командир пулеметного взвода должен быстро произвести огневую разведку, поставить взводу задачу, скрытно занять огневую позицию на исходном рубеже для наступления, отрыть пулеметный окоп и щели.

370. Подготовив данные для стрельбы, командир взвода обязан доложить командиру, которому придан или поддерживает, о готовности к открытию огня.

Пулеметный взвод должен быть готов к открытию огня до начала наступления стрелковых подразделений.

По мере продвижения стрелковых подразделений пулеметный взвод передвигается вперед вместе с боевыми порядками пехоты на заранее разведанные позиции.

Основная задача командира пулеметного взвода — безотказно поддерживать стрелковые подразделения действительным огнем.

Перемена позиций должна производиться в наиболее выгодный момент перекатами — по пулеметно или по два пулемета.

371. Огневые позиции командир взвода выбирает так, чтобы иметь возможность вести стрельбу в интервалы или из-за фланга своей пехоты. Для стрельбы из-за фланга пулеметы можно выдвигать на участки соседних подразделений.

Огневые позиции нельзя выбирать возле хорошо заметных местных предметов и на выделяющихся рубежах.

На огневой позиции пулеметы располагаются на интервалах в 20—30 м.

372. При рассредоточении взвода по отделениям командир взвода находится при одном из пулеметных отделений или при командире стрелкового подразделения и заботится о бесперебойном снабжении пулеметов патронами; он должен быть готов немедленно взять командование взводом в свои руки.

373. Пулеметный взвод, расположенный на одной огневой позиции, ведет огонь под непосредственным управлением командира взвода.

Цели указывает командир стрелкового подразделения или выбирает командир пулеметного взвода самостоятельно. В первую очередь поражаются цели, мешающие продвижению пехоты и танков.

По важным целям командир взвода сосредоточивает огонь всего взвода.

374. Пулеметный взвод должен прикрыть накапливание стрелковых подразделений на рубеже атаки, поражая огневые средства противника, мешающие продвижению, а к началу атаки занять позицию, с которой можно успешно поддержать огнем атаку танков и стрелковых подразделений. К этому времени взвод должен быть полностью обеспечен боеприпасами, смазкой, водой и всем необходимым.

375. При переходе стрелковых подразделений в атаку пулеметный взвод должен всю силу своего огня сосредоточить по фланкирующим и вновь выявленным огневым средствам противника, а при атаке с танками также и по противотанковым огневым средствам.

376. Как только стрелковые подразделения ворвутся на позиции противника, пулеметный взвод немедленно выдвигается в захваченный район, уничтожает огневые средства противника, препятствующие развитию атаки, и отражает контратаки. Во время боя внутри оборонительной полосы противника пулеметный взвод должен смело продвигаться вперед, помогая стрелковым подразделениям преодолевать оборону противника.

377. Если наша атака отражена, пулеметный взвод должен, невзирая на потери, прикрыть отход стрелковых подразделений и их повторную атаку.

378. Пулеметный взвод, приданный походной заставе, обязан предупредить противника в открытии огня и прикрыть развертывание, наступление и атаку походной заставы или удержание ею захваченного рубежа.

Для этого пулеметный взвод по приказу начальника походной заставы или по собственной инициативе должен быстро выдвинуться вперед и, заняв позицию, открыть огонь. Огонь ведется, как правило, с открытых маскированных позиций.

При отходе противника пулеметный взвод, смело выдвигаясь с пехотой вперед, своим огнем должен не дать противнику закрепиться.

379. Ночью сближение должно производиться под прикрытием непосредственного охранения. Поддерживается надежная связь со стрелковыми подразделениями и внутри взвода.

По захвате позиций противника пулеметный взвод немедленно выдвигается к стрелковым подразделениям и готовится к отражению контратак противника.

380. При наступлении в лесу пулеметный взвод должен действовать **рассредоточенно** по отделениям, следуя в боевых порядках стрелковых подразделений, ведя огонь с коротких расстояний вдоль просек, по опушкам, полянам и дорогам.

381. При бое за населенный пункт после захвата его окраины пулеметные отделения подавляют огневые точки противника, расположенные в домах, строениях (огнем по окнам и бойницам), в окопах; отсекают своим огнем участки обороны противника и отражают контратаки.

382. При наступлении в горах должна широко применяться стрельба через головы своих войск, особенно пулеметных взводов второго боевого эшелона полка.

3. ПУЛЕМЕТНЫЙ ВЗВОД В ОБОРОНЕ

383. Свои задачи в обороне взвод выполняет с открытых и полужакрытых позиций, выбранных

на таком удалении от окопов стрелковых подразделений, чтобы избежать одновременного поражения артиллерией и минометами и обеспечить наиболее действительный фланговый и косопрямельный огонь.

Находящиеся перед фронтом взвода противотанковые и противопехотные препятствия должны обязательно простреливаться фланговым и косопрямельным огнем станковых пулеметов.

384. Пулеметный взвод поддерживает боевое охранение, ведя огонь с запасной позиции на переднем крае или впереди его, а после выполнения задачи переходит на основную позицию.

В составе усиленного боевого охранения пулеметный взвод действует, как в обороне.

385. Командир пулеметного взвода, получив задачу и организовав наблюдение, должен произвести разведку опорного пункта стрелкового подразделения и впереди лежащей местности, указать командирам отделений ориентиры, огневые позиции (основные и запасные) и сообщить номера целей.

На огневой позиции заблаговременно создается (в нишах) запас патронов и всего необходимого для длительного боя.

386. При атаке противником переднего края пулеметный взвод должен сосредоточить уничтожающий огонь по атакующей пехоте противника. Если необходимо, командир взвода перемещает отдельные пулеметы так, чтобы весь взвод принимал участие в отражении атаки.

Поразив одну цель, командир взвода переносит огонь всех пулеметов на другую, не давая противнику подняться для атаки.

387. При атаке противника с танками пулеметный взвод должен отсекал пехоту противника от танков и поражать танковые десанты.

388. При вклинении противника в опорный пункт взвод уничтожает его огнем с флангов и тыла.

Пулеметный взвод должен упорно держаться даже в окружении до тех пор, пока контратакой противник не будет отброшен обратно.

Контратаку стрелковых подразделений командир пулеметного взвода обязан немедленно поддержать огнем.

389. Для ведения кинжального и флангового заградительного огня пулеметный взвод располагается по отделениям на переднем крае и в глубине обороны, за противотанковыми препятствиями. Отделения действуют самостоятельно. Командир взвода ставит задачу каждому отделению, указывая на местности огневую позицию, направление стрельбы, порядок открытия огня, и проверяет готовность пулеметов.

390. Для ведения фронтального заградительного и сосредоточенного огня по дальним подступам к переднему краю пулеметный взвод может располагаться на одной огневой позиции в глубине обороны. Для лучшей маскировки взвод может рассредоточиться по отделениям, но управление огнем остается в руках командира взвода.

391. При отходе стрелковых подразделений пулеметный взвод должен, не считаясь с потерями, сосредоточить уничтожающий огонь по атакующему противнику и упорно держаться, если нужно, жертвуя собой.

392. В обороне ночью пулеметный взвод занимает запасные ночные позиции. Командир пу-

пулеметного взвода должен засветло указать командирам отделений огневые позиции, дать указания о подготовке пулеметов, о времени и порядке выдвижения на ночные позиции, назначить направления и рубежи обстрела, подготовить данные для стрельбы.

393. При обороне в лесу пулеметный взвод действует, как правило, популеметно, фланкируя заграждения и обстреливая поляны, просеки, дороги, опушки перед передним краем и внутри обороны.

394. При обороне населенного пункта пулеметный взвод используется для продольного обстрела подступов к опорному пункту, окраин, улиц и площадей. Пулеметы устанавливаются в домах, за сградами, заборами, в подвалах, полуподвалах и первых этажах, на чердаках, на колокольнях.

Фланги и тыл пулеметного взвода должны надежно прикрываться огнем соседей и заграждениями.

395. При обороне в горах пулеметный взвод располагается по отделениям или вместе и используется для прострела лощины и выходов из них перед передним краем, на флангах и в глубине обороны. Очень часто организуется огонь в два-три яруса.

396. Командир пулеметного взвода, назначенного для противовоздушной обороны, должен:

- выбрать позиции для зенитной стрельбы;
- наметить позиции для стрельбы по наземному противнику (в обороне);
- организовать наблюдение за воздухом;
- дать указания об оборудовании и маскировке позиций;

— для целеуказания занумеровать секторы зенитной стрельбы или назначить ориентиры вокруг позиций;

— сообщить всем отделениям величины упреждений, соответственно дистанциям стрельбы и системам самолетов противника;

— при стрельбе с зенитными прицелами проверить их установку и выверку;

— проверить готовность пулеметов к зенитной стрельбе.

При нападении самолетов противника с дистанции менее 1 000 м командир взвода должен немедленно открывать по ним огонь, последовательно указывая самолеты для поражения.

397. Для обеспечения взаимодействия необходимы:

Внутри пулеметного взвода:

— взаимная огневая поддержка отделений;

— помощь боеприпасами и всем необходимым друг другу.

Между пулеметным взводом и стрелковыми подразделениями:

— знание боевых задач стрелковых подразделений;

— пользование общими ориентирами для целеуказаний;

— поддержание непрерывной связи со стрелковыми подразделениями и непрерывное наблюдение за его действиями.

Между пулеметным взводом и артиллерией:

— взаимное знание задач;

— пользование общими ориентирами для целеуказаний;

— в критические моменты защита артиллерийских подразделений.

Между пулеметным взводом и танками:

- знание задач и боевого курса танков;
- непрерывное наблюдение за движением и действиями танков, оказание им огневой поддержки;
- пользование общими условными знаками (сигналами) для взаимного целеуказания.

Между пулеметным взводом и соседними огневыми средствами пехоты: взаимное знание задач и оказание помощи в критические минуты боя.

Глава одиннадцатая

МИНОМЕТНЫЙ ВЗВОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

398. Минометы — мощное огневое средство пехоты.

Основные задачи минометов:

- непрерывная поддержка пехоты в наступлении и обороне сосредоточенным огнем;
- подавление и уничтожение живой силы и огневых средств противника, особенно расположенных в укрытиях (лощины, овраги, обратные скаты) и не доступных для настильного огня;
- дополнение, а иногда замена огня артиллерии.

399. Минометный взвод должен всегда действовать во взаимодействии с пехотой и ее огневыми средствами, артиллерией и танками.

Взаимодействие в бою достигается:

- внутри минометных подразделений — зна-

нием задач и оказанием помощи друг другу огнем и материальными средствами;

— между минометами, пулеметами и стрелковыми подразделениями — установлением общих ориентиров, единым способом целеуказания, взаимным знанием задач, плана действий, взаимной огневой поддержкой, непрерывной связью;

— между минометами и артиллерией, кроме указанного выше, — распределением целей (огонь 82-мм минометов включается в план огня артиллерийских групп поддержки пехоты);

— между минометами и танками — знанием задач танков, их боевого курса, условных знаков (сигналов) для целеуказания, наблюдением за их действиями и быстрым уничтожением противотанковых средств противника.

400. Огневые задачи, выполняемые действительным огнем минометов.

	Минометы		
	50-мм	82-мм	120 и 107-мм
(дальность стрельбы в м)			
Подавление (уничтожение) живой силы	до 500	до 2 500	до 5 000
Подавление огневых средств противника	„ 500	„ 2 000	„ 3 000
Разрушение окопов с легким перекрытием	—	„ 1 200	„ 3 000
Разрушение укреплений полевого типа	—	„ 1 200	„ 3 000
Разрушение проволоки	—	„ 1 200	„ 2 000
Предельная дальность стрельбы	до 800	„ 3 000	„ 6 000

401. Боевой порядок минометных подразделений состоит из наблюдательных пунктов, огневых позиций и мест расположения средств тяги. Кроме основной огневой позиции, должно быть выбрано не менее трех запасных.

402. Минометный взвод является неделимой огневой единицей; как правило, действует в со-




Рис. 12. Минометное отделение в расчлененном строю.

ставе минометной роты и в отдельных случаях самостоятельно. Выделяемый из роты взвод при- дается стрелковому подразделению. Использо- вание отдельных минометов допустимо только для решения особых задач.




Рис. 13. Расчлененный строй минометного взвода

403. В бою взвод сменяет огневые позиции в расчлененных строях.

Из походного строя в расчлененный взводы 50-мм и 82-мм минометов перестраиваются по команде (сигналу) командира. Интервалы между минометами 30—50 м.

С момента расчленения взвода командиры отделений ведут свои отделения, следуя там, откуда им удобнее командовать отделениями и наблюдать за сигналами командира взвода.

404. Когда материальная часть переносится бойцами, взвод может двигаться:

— в колонне по одному — расчеты в затылок один другому;

— расчлененным строем взвода — в линию отделений (интервалы 15—30 м);

— змейкой — перебежками по отделениям или по одному при преодолении сильно обстреливаемых участков местности, при перемене огневой позиции.

2. МИНОМЕТНЫЙ ВЗВОД В НАСТУПЛЕНИИ

405. При сближении взвод в составе минометной роты передвигается в расчлененных строях, применяясь к местности. Материальная часть перевозится на повозках или переносится бойцами.

При бое пехоты с боевым охранением минометный взвод, приданный стрелковым подразделениям, своим огнем поддерживает наступление стрелковых подразделений и, отрезая огнем пути отхода боевому охранению противника, помогает его окружению и уничтожению.

Задачи взвод получает от командира стрелкового подразделения.

406. В период наступления и подготовки атаки переднего края обороны противника взвод действует в составе минометной роты под управлением командира роты.

407. При захвате переднего края минометный взвод в зависимости от хода боя может переподчиняться командиру стрелкового подразделения (по плану боя).

Командир минометного взвода устанавливает связь с командиром стрелкового подразделения и выполняет поставленные им огневые задачи.

408. Основные задачи взвода в этот период:

— быстрое продвижение за пехотой и поражение вновь выявленных целей;

— подготовка атаки пехотой новых огневых точек;

— отражение контратак противника.

Для успешного выполнения задач командир взвода должен непрерывно вести разведку противника, наблюдать в глубину и в сторону флангов, разведывать огневые позиции, скрытно и быстро занимать их.

409. Для поддержки боя в глубине обороны и для помощи пехоте при неожиданных задержках на переднем крае она усиливается особыми взводами минометов, которые до этого огня не ведут и открывают его только в глубине обороны противника.

В этих взводах минометы и мины переносятся бойцами; каждый номер расчета и командир отделения несут дополнительно по одному-два лотка мин.

410. Если атака стрелкового подразделения отражена противником, минометный взвод должен во взаимодействии с другими огневыми

средствами поддержать отход пехоты и подготовить огнем ее повторную атаку.

411. Командиры минометных взводов, получив задачу на действия с автоматчиками в глубине обороны противника, распределяют минометы по группам автоматчиков и ставят им задачи на самостоятельные действия по разработанному плану.

Минометы проникают в глубину обороны противника или в момент общей атаки стрелковых подразделений, или раньше, просачиваясь вместе с автоматчиками.

В дальнейшем, под прикрытием групп автоматчиков, минометы смело и стремительно выходят во фланг или тыл намеченного объекта и внезапно обрушиваются на него сосредоточенным огнем.

412. Минометный взвод, выделенный в танковый десант, подчиняется его командиру.

Командир взвода, получив задачу, пополняет боеприпасы, на месте посадки размещает взвод по минометно на танках. Во время движения ведет наблюдение за местностью и в момент высадки десанта и при его дальнейших действиях быстро занимает огневую позицию и сосредоточенным огнем взвода подавляет огневые средства противника, мешающие действиям десанта.

413. При подготовке огнем атаки населенного пункта минометный взвод действует в составе минометной роты, помогая пехоте овладеть окраиной населенного пункта, и прикрывает огнем фланги.

При борьбе внутри населенного пункта минометный взвод или остается на огневой позиции

вне населенного пункта, подготовив огонь по выходам из него в тыл, или придается минометно стрелковым подразделениям для их непосредственной поддержки.

414. При наступлении в лесу минометный взвод придается стрелковому подразделению.

Он занимает огневые позиции на дорогах, полянах, просеках, около опушек, в незначительном удалении от наблюдательных пунктов. Наблюдательные пункты выдвигаются в передовые подразделения пехоты и поддерживают связь с огневыми позициями обычно цепочкой связных.

При наступлении внутри леса минометы следуют в боевых порядках стрелкового подразделения и подавляют цели, мешающие продвижению пехоты, но недоступные огню пулеметов и орудий.

Для поддержки наступления и атаки минометный взвод выдвигается возможно ближе к переднему краю обороны противника и подавляет огнем цели на исходящих углах леса.

415. Для поддержки огнем почной атаки пехоты минометный взвод может наступать вместе со стрелковой ротой или оставаться на занятой огневой позиции.

В первом случае взвод двигается на сокращенных интервалах на фланге стрелковой роты или в промежутке между взводами; во втором случае взвод засветло занимает указанные ему позиции и открывает огонь по заранее разработанному плану или сигналам. Данные для стрельбы, установка миномета и боеприпасы должны быть проверены, чтобы исключить возможность случайного поражения своих войск.

416. При успехе ночной атаки минометный взвод быстро выдвигается в захваченный у противника район (пункт) и обеспечивает огнем удержание его. При неуспешной атаке командир взвода поддерживает огнем отход стрелковой роты в исходное положение.

3. МИНОМЕТНЫЙ ВЗВОД В ОБОРОНЕ

417. Минометный взвод в обороне выполняет огневые задачи обычно в составе минометной роты и реже действует самостоятельно, поддерживая огнем бой стрелковых подразделений за передний край и внутри обороны.

Он получает один-два участка неподвижного заградительного огня шириной до 60 м каждый.

418. Минометный взвод должен подготовить, кроме основной, не менее двух запасных огневых позиций и создать запас боеприпасов.

Во время артиллерийского обстрела и налета авиации противника минометный взвод (кроме дежурного миномета) укрывается в щелях или в блиндажах.

50-мм минометы и стволы с дуногами 82-мм минометов также должны быть убраны в щели.

419. Минометный взвод, выделенный для поддержки боевого хранения, занимает огневые позиции, выдвинутые за передний край обороны.

Командир взвода, получив задачу и указания о действиях боевого охранения, обязан произвести огневую разведку рубежей, на которых должен поддерживать боевое охранение.

420. Минометный взвод поддерживает боевое охранение, открывая огонь по установленному сигналу.

После отхода боевого охранения минометный взвод по приказанию командира батальона переходит на основные позиции в глубине обороны.

421. Минометный взвод, назначенный в состав боевого охранения, действует, как в обороне.

422. Минометный взвод, назначенный для поддержки контратаки, поступает в подчинение командира контратакующей роты (резерва).

При контратаке минометный взвод сопровождает контратакующую роту, продвигаясь в ее боевых порядках, и сосредоточенным огнем развивает успех пехоты.

423. При отражении прорвавшегося танкового десанта противника минометный взвод, взаимодействуя со станковыми пулеметами, поражает огневые средства танкового десанта противника и отсекает пехоту от танков после высадки, поражая ее во фланг, не давая развертываться и накапливаться в укрытиях.

424. В условиях маневренной обороны минометный взвод действует в составе минометной роты или придается стрелковому подразделению. Он задерживает противника сосредоточенным огнем на основных направлениях, прикрывая переход на следующий промежуточный рубеж.

Смена позиций должна производиться, в зависимости от обстановки, всем взводом, при взаимодействии с пулеметами и артиллерией или по отделениям.

425. Минометный взвод ночью может вести:
— заградительный огонь по заранее подготовленным данным;

— огонь по отдельным ориентирам и рубежам (подступам), пристрелянным днем;

— огонь по обнаружившим себя целям и при искусственном освещении.

Данные для ночной стрельбы должны быть подготовлены засветло.

426. При обороне населенного пункта минометный взвод может быть придан стрелковой роте (взводу) для поражения противника на подступах к окраине во время атаки.

При прорыве противника в населенный пункт минометный взвод должен обрушиться на прорвавшуюся группу противника огнем, прижать ее к земле, помогая своей пехоте перейти в контратаку. Поддерживая огнем контратаку, взвод должен быть готов вести огонь по выходам из населенного пункта и отрезать противнику пути отхода.

427. При обороне в лесу минометный взвод придается стрелковой роте.

Огневые позиции в лесу выбираются на опушках, просеках и полянах. Наблюдательный пункт выдвигается на линию передовых подразделений.

428. Задачи минометов при обороне в лесу: постановка огневых заграждений на вероятных путях наступления противника в глубине леса и по выходам из него; поддержка контратак.

429. Кочующий миномет своим огнем должен вводить противника в заблуждение относительно места расположения и количества минометов в обороне. Он действует главным образом в период, когда противник ведет разведку оборонительной полосы с целью вскрыть расположение огневых средств нашей обороны.

Для управления кочующим минометом назначается преимущественно лицо среднего командного состава.

Огонь кочующего миномета увязывается с огнем кочующих орудий.

430. Огневые позиции кочующих минометов выбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить быструю их перемену. Кочующие минометы ведут огонь по целям, указанным командиром стрелкового полка, по которым заблаговременно готовятся данные для стрельбы.

Командиру кочующего миномета вручается карточка, в которой указываются задачи минометов, исходные данные для стрельбы, огневые позиции, нормы расхода боеприпасов на каждой огневой позиции и маршрут передвижения с одной огневой позиции на другую.

Кочующий миномет обеспечивается боеприпасами заблаговременной переброской их на позиции в количестве, потребном для решения задачи с каждой огневой позиции.

Глава двенадцатая

ВЗВОД ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

431. Взвод противотанковых ружей своим сосредоточенным огнем способен отразить атаку бронемашин, средних и малых танков в одном танкоопасном направлении на фронте стрелковой роты.

432. Командир взвода строит боевой порядок взвода углом вперед, углом назад и ромбом, а на открытом фланге уступами в стороны фланга

(рис. 14), в тесном взаимодействии с другими противотанковыми средствами.

433. До боя командир взвода обязан установить связь и взаимодействие своего взвода с противотанковыми средствами, группами истребителей танков и соседними стрелковыми подразделениями.

434. Взвод пополняет боеприпасы с батальонного пункта боевого питания.

В обороне, на позиции у каждого ружья создается запас боеприпасов в нише окопа.

2. ВЗВОД ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ В НАСТУПЛЕНИИ

435. Задачи взвода в наступлении:

— во взаимодействии с противотанковыми средствами прикрыть от нападения танков противника стрелковые подразделения;

— поддерживать атаку своих танков;

— содействовать огневым средствам пехоты в подавлении огня пулеметов и орудий противника;

— бороться с самолетами противника.

436. В период сближения взвод следует в боевом порядке роты противотанковых ружей или в боевом порядке стрелковой роты, применяя меры естественной маскировки.

Под огнем артиллерии и минометов противника, а также на открытой местности взвод передвигается в расчлененных строях.

437. В исходном положении для наступления командир взвода, получив задачу от командира роты противотанковых ружей или командира стрелковой роты (батальона), которой придан, должен:




Рис. 14. Боевой порядок взвода противотанковых ружей:
а) углом вперед; б) углом назад; в) уступом влево

— расположить взвод укрыто и установить наблюдение за противником и сигналами командира роты (батальона);

— уточнить вероятные направления контратак танков противника и наметить в данном взводе направлении движения огневые позиции и скрытые подступы к ним;

— поставить взводу задачу;

— установить связь с командиром роты противотанковых ружей, с командиром стрелковой роты (батальона) и с командирами соседних противотанковых средств.

438. С началом наступления взвод передвигается в боевом порядке стрелковых подразделений.

Место командира взвода — при направляющем отделении или там, откуда ему удобнее наблюдать за противником, управлять взводом и поддерживать связь с командиром стрелковой роты.

На новые позиции взвод переходит по отделениям или всем взводом одновременно, под прикрытием огня пехоты и артиллерии, сохраняя готовность встретить огнем не менее чем двух отделений танки противника и не теряя взаимодействия с другими противотанковыми средствами.

При появлении танков противника взвод по команде командира открывает по головным танкам напряженный сосредоточенный огонь с расстояния до 300 м. После уничтожения головных переносит огонь на другие танки.

После отражения контратаки танков взвод немедленно сменяет огневые позиции.

439. Перед атакой стрелковых подразделений взвод сосредоточивается на исходном рубеже

для атаки (на флангах или в промежутках своей пехоты), занимая укрытые огневые позиции.

Во время атаки, при отсутствии танков противника, взвод поддерживает атаку пехоты и танков, поражая огневые средства, ДЗОТ и находясь в полной готовности к встрече огнем танков и бронемашин противника.

При удачной атаке пехоты взвод немедленно броском по отделениям выдвигается к боевым порядкам стрелковой роты.

При действиях взвода в глубине обороны противника большое значение имеет инициатива, находчивость и смелость командиров отделений и расчетов.

440. При бое в глубине обороны противника и при его преследовании взвод, не отставая, следует со стрелковым подразделением, поддерживая огнем его продвижение, и обеспечивает от внезапных налетов из засад танков и бронемашин противника.

441. Задача взвода при наступлении на населенный пункт и его атаке:

— уничтожение танков, закопанных в землю, и контратакующих танков противника;

— уничтожение огневых средств в ДЗОТ, ДЗОТ, домах, погребах и других сооружениях.

При бое внутри населенного пункта отделения распоряжением командира взвода переподчиняются командирам стрелковых взводов.

Для отражения внезапных контратак танков и усиления отдельных танкоопасных направлений в ходе боя командир взвода противотанковых ружей (командир стрелковой роты) должен иметь в резерве отделение противотанковых ружей.

442. При наступлении в лесу взвод придается стрелковой роте, наступающей в направлении дорог, просек, полей и молодого леса, где могут действовать танки и бронемашинны противника.

Командир взвода следует при командире стрелковой роты, имея в своем резерве одно-два отделения противотанковых ружей.

Боевой порядок взвода, наступающего в лесу, должен прикрыть своим огнем пехоту от внезапных нападений танков с любого направления и от их вклинения в боевой порядок стрелковой роты.

Управление взводом вследствие ограниченности кругозора затруднено. Поэтому командиры отделений противотанковых ружей и расчеты должны быть готовы к самостоятельным действиям в борьбе с танками и бронемашиннами противника.

443. При наступлении ночью взвод придается стрелковой роте, наступающей в танкоопасном направлении (вдоль дороги, оврага, опушки леса, по просеке, поляне, улице, через кустарник и молодой лес).

Командир взвода следует при командире стрелковой роты, имея при себе одно-два отделения противотанковых ружей.

Ночью огонь из противотанковых ружей ведется преимущественно при искусственном освещении местности, для чего взводу прилагаются один-два стрелка с осветительными ракетами.

В некоторых случаях взвод может засветло занять огневые позиции на рубеже атаки и подготовить огонь в одном-двух направлениях веро-

ятного движения танков противника (вдоль дороги, просеки, лощины, по проходам среди искусственных препятствий).

3. ВЗВОД ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ В ОБОРОНЕ

444. Задача взвода в обороне — во взаимодействии с огневыми противотанковыми средствами обороны не допустить танки противника к переднему краю с любого направления, а при прорыве уничтожить их.

Взвод входит в общую систему противотанковой обороны и получает от командира роты противотанковых ружей задачу, полосу обстрела и одно-два дополнительных направления.

Наблюдение — круговое. Огневые позиции должны обеспечивать круговой обстрел.

445. Получив задачу от командира роты противотанковых ружей, командир взвода должен:

- установить наблюдение в данной ему полосе обстрела и назначить дежурное отделение;

- уточнить взаимодействие во взводе, установить зрительную связь с другими противотанковыми средствами и командирами стрелковых подразделений, в районе которых располагается взвод;

- поставить взводу задачи;

- организовать отрывку, маскировку и оборудование основных и запасных огневых позиций и своего наблюдательного пункта;

- составить отчетную карточку взвода в двух экземплярах и представить одну из них своему командиру роты;

— проверить окапывание отделений и готовность их к ведению боя.

446. Для отражения самолетов противника назначается отделение, занимающее огневую позицию в глубине обороны.

447. С окончанием работ по оборудованию огневых позиций, а также на время артиллерийского обстрела или нападения бомбардировочной авиации расчеты отводятся в укрытия (щели, окопы, блиндажи); в каждом отделении остается дежурный стрелок-наблюдатель.

448. С началом наступления противника расчеты быстро и скрытно занимают свои огневые позиции, преимущественно на флангах.

При появлении танков противника взвод встречает их сосредоточенным огнем с 300 м. Когда танки преодолевают препятствия, огонь доводится до наивысшего напряжения.

При прорыве переднего края обороны танками противника взвод уничтожает их сосредоточенным кинжальным огнем всех ружей.

449. Взвод при обороне населенного пункта или леса действует по отделениям.

При обороне ночью отделения следует подтягивать ближе к переднему краю обороны.

При отсутствии подготовки засветло огонь из противотанковых ружей вести только при искусственном освещении целей и открывать по приказу (сигналу) командира.

При обороне водного рубежа все отделения взвода располагать ближе к берегу, чтобы не допустить проникания танков противника на берег.

4. ВЗВОД ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ НА МАРШЕ И ВО ВСТРЕЧНОМ БОЮ

450. Задача взвода на марше — отразить нападение танков и бронемашин противника на колонну стрелковой роты (батальона).

Перед началом марша командир взвода получает задачу, в которой, кроме общих для всех командиров сведений, указываются:

- данные о танках и бронемашинах противника;

- маршрут и место взвода в колонне, танкоопасные рубежи;

- задача взвода по отражению атаки танков и бронемашин противника на колонну при прохождении ею танкоопасных рубежей;

- организация противотанкового наблюдения в колонне;

- сигналы противотанковой и противовоздушной обороны;

- направление действий наших танков.

451. Получив задачу, командир взвода намечает план действий взвода на марше, ставит взводу задачу и организует:

- наблюдение за местностью в указанных взводу направлениях;

- наблюдение за сигналами, подаваемыми старшим начальником и постами, находящимися в подразделениях разведки и наблюдения;

- связь и взаимодействие внутри взвода и с другими противотанковыми средствами в колонне.

452. На марше взвод может придаваться пехотной заставе или следовать в колонне

главных сил, ведя непрерывно круговое наблюдение за местностью и сигналами и находясь в постоянной готовности к встрече танков и бронемашин противника огнем.

Командир взвода находится при командире стрелковой роты, начальнике походной заставы или при одном из отделений своего взвода.

При появлении танков противника взвод развертывается впереди своей пехоты или непосредственно из колонны, в зависимости от обстановки.

453. С началом встречного боя действия взвода те же, что и в наступлении, и особенно — обеспечение открытых флангов стрелковых подразделений от танковых атак противника.

Глава тринадцатая

СТРЕЛКОВАЯ РОТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

454. Стрелковая рота является наименьшим тактическим подразделением пехоты.

Рота обычно будет поддерживаться огневыми средствами, находящимися в распоряжении командира батальона и полка. Ей могут придаваться станковые пулеметы, минометы, противотанковые ружья, отдельные 45-мм и 76-мм орудия, иногда отдельные батареи дивизионной артиллерии.

455. Во всех случаях боевых действий рота должна иметь охранение, вести разведку противника и местности.

456. При выступлении для выполнения боевой задачи, а также по прибытии к месту располо-

жения (для обороны) командир роты обязан произвести боевой расчет роты, по которому в первую очередь выделить:

- ротных наблюдателей (за полем боя, за условными знаками и сигналами командира батальона, за взводами, за соседями, тылом и воздухом);

- охранение;

- подразделения для противовоздушной обороны;

- группу истребителей танков.

Кроме того, командир роты обязан производить в конце дня (или во время боя — в зависимости от обстановки) проверку наличия:

- личного состава роты;

- оружия и боеприпасов;

- индивидуальных санитарных и противохимических средств защиты и дегазации;

- неприкосновенного продовольственного запаса;

- расходного запаса продовольствия и воды.

457. Командир роты обязан следить за тем, чтобы в наряд выделялось строго необходимое число людей и чтобы личный состав роты всегда был бодр и свеж. Организация отдыха — одна из важных обязанностей командира и политического руководителя роты.

При наличии в отделениях и во взводах больших потерь командир роты, с разрешения командира батальона, должен слить малочисленные отделения или взводы; однако никакие потери не могут вынудить роту прекратить выполнение боевой задачи, даже если в ней осталось только несколько человек.

458. Для связи с авиацией и в целях своевременного обозначения достигнутого положения командир роты сообщает командирам взводов парольный сигнал своих самолетов на данный день и дает указания о способе обозначения (опознавательное полотнище, ракеты) согласно полученному распоряжению командира батальона.

По парольному сигналу самолета командир роты приказывает выложить свое опознавательное полотнище в пункте, не заметном для наземного наблюдения противника, и проследить за выполнением того же взводами. По парольному сигналу самолета «понял» опознавательные полотнища должны быть немедленно убраны.

459. Командир роты организует ротный пункт боепитания, располагая его, в зависимости от местности, возможно ближе к передовым взводам, но не далее 500 м. Кроме того, при обороне необходимо создавать запас боеприпасов в окопах. Начальником ротного пункта боепитания назначается старшина роты.

460. Первая помощь тяжело раненым бойцам оказывается санитарями и санитарным инструктором роты, которые уносят раненых в закрытия. Дальнейшая эвакуация раненых и больных производится носилочными звеньями постов санитарного транспорта или батальонного медицинского пункта, преимущественно ночью.

2. СРЕЛКОВАЯ РОТА В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ

461. Командир роты, получив задачу на наступление, ставит задачи взводам, а также и приданным средствам, организует противовоздуш-

ную и противотанковую оборону, назначает направляющий взвод, указывает направление и рубеж, подлежащий занятию, и продвигает роту вперед, выслав боевое охранение, разведку, установив наблюдение и связь с командиром батальона.

Командир роты со связными и наблюдателями двигается в боевом порядке, лично ведя разведку противника и местности.

462. Основная задача роты в период сближения — скрытно без потерь, правильно выдерживая направление, быстро выйти на рубеж, указанный командиром батальона.

Расчлененный строй роты должен обеспечивать наименьшие потери, а при столкновении с противником — быстрое вступление в бой; при наличии скрытых подступов без надобности рота не разворачивается и как можно дольше двигается в колонне.

463. Командир роты дополнительно высылает разведку, чтобы получить необходимые сведения о противнике и местности и обеспечить развертывание роты и управление ее боем.

464. В исходном положении для наступления рота организует огонь, готовится к отражению танков и авиации, окапывается; командир роты производит личную разведку, чтобы к началу наступления иметь сведения о противнике и местности, по которой роте предстоит наступать.

465. Перед началом наступления командир роты, собрав командиров взводов и средств усиления, отдает приказ, указав направление движения по местности для каждого взвода, ближайшую цель наступления, последующие задачи,

мероприятия по отражению танков и авиации противника, направление своего движения.

466. Командир роты, организуя взаимодействие на местности, указывает:

— командирам взводов — задачи и способ их выполнения: порядок сопровождения взводов огнем артиллерии, минометов и станковых пулеметов; организацию противовоздушной обороны, танкоопасные направления, средства для прикрытия наступающих взводов от танковых атак, порядок их перехода по рубежам; задачи взводов по противотанковой обороне;

— артиллерии — цели, подлежащие подавлению и уничтожению; прикрытие роты от контратак противника, сигналы открытия и прекращения огня;

— станковым пулеметам, минометам, противотанковым ружьям и отдельным приданным орудиям — огневые задачи, в зависимости от продвижения роты; порядок перехода на новые огневые позиции.

467. Рота может наступать на фронте от 200 до 500 м.

Станковые пулеметы, минометы, орудия и противотанковые ружья рассредоточиваются в глубину и следуют в боевом порядке роты от рубежа к рубежу, орудия и ружья — на танкоопасных направлениях, в готовности немедленно поддержать огнем продвижение роты и отразить атаки противника.

468. Во время наступления командир роты находится в боевом порядке роты, там, откуда удобнее наблюдать за противником, управлять ротой, приданными и поддерживающими сред-

ствами, а также поддерживать связь с командиром батальона.

469. Движение вперед начинается по знаку командира роты одновременным решительным броском.

В дальнейшем рота должна наступать, последовательно занимая взводами огневые рубежи.

Взводы, остающиеся на месте, а также все приданные и поддерживающие огневые средства должны своим огнем содействовать продвижению.

На каждом огневом рубеже рота окапывается.

По важным целям, мешающим продвижению, командир роты сосредоточивает огонь большей части своих огневых средств и средств усиления.

470. В ходе наступления командир роты, продолжая неослабное наблюдение за противником, немедленно докладывает командиру батальона о всех изменениях в расположении противника и о всех новых целях, препятствующих продвижению.

471. Рота должна наступать с полным напряжением своих сил, упорно продвигаясь вперед, настойчиво преодолевая все встреченные препятствия, огонь, атаки танков и самолетов противника.

Если позволяет обстановка и особенно местность, командир роты стремится охватить противника с фланга или тыла.

472. Воздушное нападение противника не должно служить причиной замедления наступления.

473. В ходе наступления командир роты постоянно готовится к атаке, ведя подробную раз-

ведку противника, препятствий, фланкирующих огневых точек. Он выявляет наиболее слабые места в расположении противника, чтобы направить туда удар основной части своих сил.

474. Командир роты должен стремиться занять для атаки рубеж как можно ближе к позициям противника, чтобы быть в состоянии одним броском ворваться на них. Он должен подвести роту настолько близко к противнику, чтобы только избежать поражения от огня своей артиллерии и минометов, подготовляющих атаку.

475. До выхода в исходное положение для атаки командир роты обязан:

- указать командирам взводов рубеж атаки, цели для атаки и направление дальнейшего наступления внутри обороны противника;

- указать приданным и поддерживающим средствам огневые позиции и порядок поддержки роты при занятии ею исходного положения для атаки, задачи для боя внутри обороны противника, а также для отражения контратак пехоты и танков;

- пополнить боеприпасы.

476. Рота может атаковать одновременно в составе всего батальона, по условному сигналу командира батальона, как только огонь всей артиллерии будет перенесен вперед или на фланги.

477. Если одному из взводов представился удобный случай атаковать противника самостоятельно, командир роты должен немедленно поддержать достигнутый взводом успех огнем всех средств и смелой атакой остальных взводов.

478. Рота должна смело и решительно, используя проходы в препятствиях, сделанные

танками или артиллерией, ворваться в расположение противника, поражая его штыком, ручными гранатами и огнем в упор.

Препятствия, не разрушенные артиллерией и танками, взводы должны преодолевать самостоятельно, для чего командир роты заблаговременно снабжает их ножницами, топорами и матами и поддерживает огнем. Проходы в препятствиях взводы преодолевают по отделениям.

479. Командир роты обязан вслед за ворвавшейся в расположение противника ротой немедленно выдвинуть к ней станковые пулеметы, приданные орудия, минометы и противотанковые ружья, чтобы обеспечить прочное удержание захваченной позиции от контратак танков и пехоты.

480. Если одному из взводов не удалось овладеть огневыми точками в расположении противника, командир роты направляет взвод резерва для удара во фланг и тыл этим огневым точкам.

481. Рота, ворвавшись в позицию противника и организовав огонь и разведку, обязана безостановочно и смело продвигаться вперед, решительно преодолевать сопротивление противника и с напряжением всех сил пробиваться к конечной цели атаки. резервом очищая занятые позиции из остатков противника.

482. Для успеха боя внутри оборонительной полосы командир роты должен:

— сохранять управление ротой, наблюдать за своими флангами, чтобы своевременно отразить контратаки противника;

— быстро подтягивать вперед все оставшиеся в его распоряжении приданные и поддержива-

ющие роту огневые средства и так располагать их, чтобы их огнем обеспечить атакующие взводы от контратак пехоты и танков;

— увязать их огонь с дальнейшими действиями взводов по последовательному овладению пунктами сопротивления внутри оборонительной полосы противника.

483. Для уничтожения мелких огневых точек противника, мимо которых прошли взводы боевого эшелона, но которые продолжают оказывать сопротивление, командир роты назначает подразделения из взвода резерва.

Крупные огневые точки противника, продолжающие сопротивление, уничтожаются резервом батальона и вторым эшелоном полка.

484. Атаке соседних рот командир роты обязан содействовать огнем; однако он должен помнить, что наилучшей поддержкой соседей является его решительное продвижение вперед.

485. При атаке с танками рота может не занимать рубеж атаки, а смело и решительно атаковать противника вслед за танками. Рота помогает танкам, устраняя противотанковые препятствия и подавляя своим огнем противотанковые огневые средства противника.

486. Если противник начал отход, командир роты немедленно его преследует, не давая ему возможности оторваться и уничтожая его отдельные группы. Об отходе противника и направлении его отхода командир роты немедленно доносит командиру батальона и сообщает соседям.

Преследование вести с полным напряжением сил до полного уничтожения противника и прекращать только по приказу старшего начальника.

487. Для ускорения преследования при благоприятных условиях обстановки (наличие скрытых подступов) командир роты свертывает в колонны часть подразделений.

488. Для противодействия возможным ударам с фланга во время преследования командир роты должен сохранять резерв в том числе огневых и противотанковых средств, выслать разведку и организовать охранение своих флангов.

Станковые пулеметы, минометы, противотанковые ружья и пехотные орудия выбрасываются вперед с головными подразделениями с задачей создать огневое заграждение на путях отхода противника, нанести ему наибольшие потери и отразить попытки контратак.

489. В случае неуспеха атаки рота закрепляется на достигнутом рубеже, обеспечивая командиру батальона развитие атаки его резервом.

Командир роты обязан привести роту в порядок и, не ожидая помощи, собственными средствами повторить атаку, упорно добиваясь уничтожения противника и выполнения своей задачи.

3. НАСТУПЛЕНИЕ СРЕЛКОВОЙ РОТЫ РЕЗЕРВА БАТАЛЬОНА

490. Командир роты батальонного резерва, получив направление для движения, двигает роту скрытыми подступами, а на открытой местности расчленяет по взводам и по отделениям, в зависимости от огня противника и имеющихся укрытий.

491. Командир роты непрерывно поддерживает связь с командиром батальона, ротами боевого

эшелона, соседями, наблюдая за их действиями. Он обязан вести разведку на открытом фланге, охранять открытый фланг и тыл батальона от нападения пехоты и танков и отражать авиацию противника.

Командир роты обязан оказывать огнем содействие продвижению боевого эшелона и соседей, однако сохраняя полную готовность немедленно приступить к решению самостоятельной задачи.

При отсутствии связи с командиром батальона командир роты в зависимости от обстановки должен сам принять решение для ликвидации внезапно возникшей угрозы.

492. Командир роты, непрерывно следя за развитием боя, своевременно выявляет и уничтожает отдельные очаги сопротивления противника, мимо которых прошли роты боевого эшелона. Если же уничтожение оставшихся огневых очагов противника возложено на второй эшелон полка, командир роты должен подавить их, чтобы они не мешали продвижению его роты.

493. При контратаках противника командир роты должен стремиться атаковать его во фланг.

494. По получении задачи на атаку командир роты высылает разведку и охранение в направлении движения роты, производит совместно с командирами взводов и средств усиления личную разведку местности и противника, выбирает исходный рубеж для атаки, отдает приказ и организует на местности взаимодействие внутри роты, с приданными и поддерживающими средствами.

4. НАСТУПЛЕНИЕ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ НОЧЬЮ

495. Наступление ночью должно быть всегда тщательно подготовлено. Организуя ночное наступление, командир роты принимает все меры для сохранения управления ротой, поддержания связи, обеспечения бесшумного движения и точного, возможно быстрого подхода к назначенному рубежу.

Секретность ночного наступления должна быть обязательно сохранена до его начала.

496. Для ночного наступления командир роты обязан: засветло уточнить задачу на местности; разведать и обозначить путь до исходного рубежа для наступления; выбрать направление и цель для атаки; определить заметные в темноте ориентиры, установить, если нужно, искусственные ориентиры и подготовить проводников; организовать взаимодействие с приданными и поддерживающими огневыми средствами.

497. Ночью рота наступает в линии стрелковых взводов, на сближенных интервалах и дистанциях, не выделяя резерва. Управление производится при помощи сигналов; подачи команд нужно избегать.

Командиры должны находиться на своих местах. Командир роты — впереди.

Для охранения вперед и на фланги, на удаление до 100—150 м, в зависимости от темноты, высылаются дозоры.

Станковые пулеметы, минометы, орудия и противотанковые ружья следуют на том из флангов, где их огонь будет более необходим.

При сближении с противником необходимо часто останавливаться, проверять правильность

направления движения, восстанавливать связь, подтягивать отставших.

Основное значение имеет дисциплина движения, тишина и точная выдержка правильного направления.

Необходимо пользоваться компасом и внимательно следить за установленными ориентирами.

498. На расстоянии 400—500 м от позиций противника, в зависимости от местности, для предохранения от потерь командир роты развертывает всю роту в боевой порядок в одном эшелоне на сокращенных интервалах.

Станковые пулеметы, минометы, отдельные орудия и противотанковые ружья двигаются на флангах или в интервалах между подразделениями.

499. Охранение и разведка противника должны уничтожаться штыковым ударом без открытия огня.

При освещении противником местности необходимо быстро ложиться и, как только наступит темнота, немедленно продолжать наступление.

Если противник откроет огонь, рота должна продолжать движение, не останавливаясь, не открывая огня и не ровняясь на соседей, стремясь быстрее сблизиться с противником для штыкового удара.

500. Если предстоит уничтожать препятствия, они должны быть засветло разведаны и для их уничтожения выделены специальные подразделения.

Уничтожение препятствий должно производиться перед самой атакой. Если противник не обнаружил наступления, препятствия уничтожаются без шума; если же противник ведет

огонь, препятствия нужно разрушать быстро и вслед за этим немедленно атаковать.

501. Для атаки командир роты обязан подвести роту как можно ближе к противнику и, используя проходы в препятствиях, смело и решительно во главе роты ворваться на позицию противника без криков «ура» и без огня.

Препятствия, не разрушенные артиллерией и танками, взводы должны преодолевать самостоятельно, по отделениям.

Командир роты заблаговременно снабжает взводы ножницами, топорами и матами. При преодолении проходов взводами поддерживает их огнем.

Овладев позицией противника, командир роты немедленно высылает дозоры вперед и на фланги, приводит роту в порядок, организует огонь и закрепляется. О занятии позиции противника он немедленно посылает донесение командиру батальона и устанавливает с ним связь.

502. При неуспехе атаки поддерживающая артиллерия, минометы и станковые пулеметы по сигналу командира роты, по намеченному плану, ставят огневые заграждения, а рота закрепляется и только по приказанию командира батальона отходит под прикрытием огня и темноты.

5. ОСОБЕННОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ В ГОРАХ

503. В горных условиях фронт наступления роты зависит от степени укреплений противника и от рельефа местности. В долинах и на горных плато ширина фронта будет нормальной, на местности с резко пересеченным горным релье-

ефом фронт наступления может достигать 1 км и более.

Командир роты, получив задачу, вместе с командирами взводов, приданных и поддерживающих подразделений должен произвести личную разведку и уточнить объект атаки, направления и рубежи для наступления и атаки.

504. При наступлении роты в горах обычно один взвод атакует с фронта, а два взвода наносят удар обходом (охватом) с фланга, при этом один из них выгодно иметь уступом на заходящем фланге.

Приданные роте станковые пулеметы, минометы и орудия должны не отставать от пехоты и подготовить ее атаку с ближних позиций, чтобы после овладения гребнем можно было быстро выдвинуться на него и отразить контратаки противника.

505. Высота с ярусным расположением огневых точек атакуется в следующем порядке:

— одновременно или последовательно подавляется огневая система на всех ярусах;

— с переходом роты в атаку на огневые точки нижнего яруса огонь сосредоточивается по огневым точкам верхних ярусов;

— одновременно с подавлением огневых средств противника на всех ярусах обходящая или охватывающая группа атакует огневые точки верхнего яруса; затем производится уничтожение (огнем, ручными гранатами и штыком) огневых точек нижнего яруса.

506. По захвате объекта атаки рота, преследуя отходящего противника огнем, закрепляется на занятом рубеже: организуется наблюдение,

высылается разведка, подтягиваются огневые средства, и наступление продолжается.

Резерв роты действует, как правило, во фланг и тыл атакуемого объекта.

507. Рота, назначенная для глубокого обхода противника, максимально облегчается. Средства усиления (пулеметы, минометы и отдельные орудия) придаются в строго необходимом количестве (только на вьюках).

Обязательно придаются саперы, химики и средства связи (радио, светосигнальные приборы, конные посыльные, голуби).

Получив задачу на обход (охват), командир роты должен по карте тщательно изучить местность в направлении движения, учесть подъемы и спуски, открытые и укрытые места и рассчитать время их прохождения. Нужны проверенные проводники.

В движении иметь головное охранение силой до отделения, тыльный дозор, дозорных на флангах (по хребту). В горно-лесистой местности охранение выдвигается на зрительную связь.

Большое значение имеет маскировка от воздушного и наземного наблюдения противника.

508. При подходе к объекту атаки командир роты должен скрытно разведать оборону противника и атаковать внезапным ударом во фланг и тыл, отрезая противнику пути отхода.

509. Действуя в головном отряде (авангарде), командир роты должен обеспечить движение охраняемой колонны, последовательно захватывая высоты по маршруту движения.

Заграждения обходятся, при отсутствии обходов — преодолеваются.

Командир роты должен организовать разведку и уничтожить боевое охранение, действуя в обход с одновременным наступлением с фронта.

6. ОСОБЕННОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ В ЛЕСУ

510. Сближение и наступление в лесу рота ведет в расчлененном строю углом вперед на сближенных дистанциях и интервалах, под прикрытием со всех сторон боевого охранения.

Охранение двигается на расстоянии зрительной связи, но не ближе 100 м от роты.

511. Для проверки правильности движения, а также связи по фронту и с соседями следует приостанавливаться у выходов на поперечные лесные дороги, просеки и поляны.

Для быстрого разграждения препятствий командир роты назначает группы разграждения.

512. Приданные станковые пулеметы, минометы и орудия наступают в боевых порядках взводов в постоянной готовности к открытию огня. Командир роты следует с направляющим взводом.

513. Командир роты обязан самостоятельно подготовить атаку огневых точек противника огнем своих и приданных огневых средств, особенно минометов, отдельных орудий полковой и дивизионной артиллерии и противотанковых ружей.

В первую очередь атакуются выдвинутые вперед огневые точки противника.

Фланкирующие огневые точки, мешающие атаке, подавляются огнем минометов и пулеметов.

Пулеметные гнезда и блокгаузы разрушаются огнем отдельных орудий прямой наводкой. Пехота должна атаковать противника во фланг и тыл.

Контратаки противника рота отражает огнем с ближних дистанций, ручными гранатами и ударом в штыки.

7. ОСОБЕННОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ РЕКИ

514. Командир роты, получив задачу на наступление, указание о месте и времени переправы, количестве назначенных переправочных средств, после личной разведки обязан:

- поставить на местности задачи взводам, приданным и поддерживающим средствам и точно указать, какими пунктами овладеть на противоположном берегу;

- распределить подразделения по переправочным средствам;

- указать им пути подхода, порядок и время выхода к месту переправы;

- организовать взаимодействие на период переправы и для боя на противоположном берегу и указать сигналы;

- организовать связь и управление.

515. Командир роты, переправившись с боевым эшелоном, должен, не ожидая никаких указаний, овладеть огневыми точками, решительно атаковать противника на берегу и наступать при поддержке огневых средств до намеченного рубежа; при контратаках противника упорно удерживать захваченный рубеж.

8. ОСОБЕННОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ НА НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

516. Командир роты, получив задачу овладеть небольшим населенным пунктом или группой строений, тщательно изучает данную ему для атаки цель, намечает план атаки, сообщает его командирам взводов, приданных и поддерживающих подразделений и отдает приказ на местности, указывая:

— исходный рубеж, ближайшую и последующие задачи роты;

— задачи взводам, приданным и поддерживающим средствам и порядок взаимодействия между ними.

Стрелковым взводам, как правило, придаются отдельные орудия, минометы, станковые пулеметы; они обильно снабжаются противотанковыми и ручными гранатами и действуют самостоятельно.

517. После подавления обороняющегося противника всеми имеющимися огневыми средствами рота должна ворваться в окраину населенного пункта и овладеть ею. Для этого командир роты применяет охваты с флангов и удар с тыла по сопротивляющимся огневым очагам.

Командир роты должен иметь в виду, что противник может минировать отдельные здания, промежутки между ними, заложить фугасы на улицах; поэтому продвижению вперед должна предшествовать тщательная разведка, в том числе инженерная.

518. Бой внутри населенного пункта рота ведет, изолируя отдельные очаги сопротивления

противника и упорно стремясь выйти на противоположную окраину.

Движение по прямым улицам следует избегать, а использовать проломы в стенах домов, дворы, сады, огороды.

При отражении контратак необходимо использовать отдельные здания как опорные пункты.

Оставшиеся очаги сопротивления противника уничтожаются резервом батальона.

Каменные строения, в которых остались очаги сопротивления противника, разрушаются огнем минометов и орудий, а их гарнизоны уничтожаются ручными гранатами.

Для очистки населенного пункта от оставшегося противника назначаются отделения.

При очистке следует особо тщательно осматривать погреба, подвалы и каменные строения.

9. ОСОБЕННОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ ЗИМОЙ

519. Если зимой противник не занимает для обороны сплошного фронта, командир роты строит план боя на обходах, ударах во фланг противнику и атаках его с тыла при наступлении с фронта ограниченными силами.

Для понижения сопротивляемости противника командир роты разведывает расположение убежищ и укрытий, где солдаты противника обогрываются. По этим местам сосредоточивается огонь.

Целесообразно подвергать обстрелу расположение противника также в тот момент, когда он по тревоге покидает убежища и укрытия и занимает позиции для отражения атаки роты.

520. При наступлении на лыжах рота сближается с противником от укрытия к укрытию. Рота продвигается по лыжням, проложенным высланной заранее разведкой и боевым охранением.

Командир роты должен заботиться, чтобы как можно меньше быть в исходном положении для наступления и атаки и тем избежать обмороживания людей.

При наличии снежного покрова менее 30 см рота наступает без лыж.

10. ОСОБЕННОСТИ АТАКИ УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА И СИЛЬНО УКРЕПЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ

521. Стрелковой роте при атаке сильно укрепленного района и укрепленной позиции придаются орудия, станковые пулеметы, минометы, противотанковые ружья и танки.

Командир роты перед наступлением получает схему обороны противника, в которой должны быть указаны огневые точки и инженерные заграждения.

В задаче роте командир батальона указывает, где и сколько будет сделано проходов в препятствиях для роты и какие она должна сделать своими средствами.

Командир стрелковой роты должен тщательно изучить направления проделанных проходов в препятствиях, лично подготовить группы разграждения, изучить позиции противника, местонахождения ДОТ (ДЗОТ), окопов.

522. Боевой порядок роты боевого эшелона состоит из групп разграждения, штурмовых групп, огневой группы (орудия, минометы и станковые пулеметы) и резерва.

523. Группа разграждения роты организуется из сапер с ножницами для резки проволоки, с миноулавливателями, электрокостюмами и подрывным материалом. В помощь саперам придается до отделения обученных стрелков.

524. Группа разграждения роты боевого эшелона ночью, под прикрытием разведки или охранения, проделывает проходы и расчищает проходы, проделанные артиллерией. Проделывание проходов продолжается во время артиллерийской подготовки.

525. Для атаки переднего края командир роты, организуя взаимодействие, указывает на местности:

- задачи групп разграждения и прикрытия их огнем;

- задачи штурмовых групп и поддержку их огнем;

- задачи орудий, минометов, пулеметов и других огневых средств в ходе артиллерийской подготовки, при преодолении ротой препятствий перед передним краем, при атаке переднего края и в ходе боя в глубине;

- задачи резерва;

- сигналы для связи и управления.

526. Отдав приказ, командир роты проверяет готовность роты к атаке.

527. В период артиллерийской подготовки командир роты:

- следит за результатами огня артиллерии и минометов на направлении предстоящего наступления стрелковой роты и на флангах;

- проверяет боевой разведкой в указанное командиром полка время уничтожение огневых

точек противника и проделывание проходов в препятствиях;

— докладывает командиру батальона о готовности к штурму.

528. Получив сигнал «Атака», командир роты дает свой сигнал для штурма переднего края.

Штурмовые группы и резерв переползаниями и перебежками, на волокушах или бронированных прицепах за танками продвигаются вперед с переносом артиллерийского огня в глубину обороны. Рота с танками штурмует ДОТ (ДЗОТ), уничтожая противника в окопах и ходах сообщения. Орудия сопровождения и часть станковых пулеметов и минометов следуют в первых рядах атакующей пехоты. Остальные огневые средства подавляют цели, с которых перенесла огонь артиллерия, в первую очередь фланкирующие пулеметы. Неуничтоженные препятствия уничтожаются.

529. Командир роты, захватив огневые точки, ДОТ (ДЗОТ), дает сигнал командирам средств усиления и резерву быстро выдвинуться вперед на новые позиции.

Командир батальона, следя за боем, должен немедленно помогать роте, имеющей наибольший успех, усиливая огонь перед ее фронтом и на флангах и выдвигая за ней свой резерв.

Командир роты сосредоточивает огонь орудий, пулеметов, минометов, огнеметов и противотанковых ружей по амбразурам и перископам неуничтоженных ДОТ (ДЗОТ) в глубине и на флангах, которые своим огнем препятствуют продвижению пехоты, а также по вновь обнаруженным огневым средствам и вызывает огонь поддерживающей артиллерии для подавления ДОТ (ДЗОТ).

Под прикрытием огня выдвигается штурмовая группа и атакует ДОТ (ДЗОТ). Как только ДОТ (ДЗОТ) прекратит огонь, стрелковая рота немедленно продолжает атаку, сосредоточивая огонь по мешающим огневым точкам противника.

530. Назначение штурмовой группы — атака заранее разведанных ДОТ (ДЗОТ).

Силу и состав штурмовой группы устанавливает командир полка.

Обычный состав штурмовой группы, действующей с ротой, — два стрелковых отделения, один-два станковых пулемета, отделение противотанковых ружей, взвод 50-мм минометов, одно-два орудия, отделение сапер с взрывчатыми веществами, бидонами с бензином и со средствами для резки проволоки, два-три ранцевых огнемета, два-три танка.

Командиром штурмовой группы назначается командир взвода.

531. Командир штурмовой группы получает от командира роты задачу и указания:

— о местах исходных позиций штурмовой группы и времени их занятия;

— о способах и времени атаки ДОТ (ДЗОТ); какие ДОТ, ДЗОТ и окопы будут подавлены, уничтожены и ослеплены и к какому времени;

— о силах и средствах, придаваемых штурмовой группе для атаки и подрыва ДОТ (ДЗОТ);

— кто, как и когда будет прикрывать штурмовую группу от контратак.

532. Командир штурмовой группы устанавливает простые сигналы для связи: внутри группы, со средствами усиления, с командиром роты.

533. Командир штурмовой группы отдает приказ на местности и указывает:

- какое орудие или противотанковое ружье по какой амбразуре ДОТ (ДЗОТ) будет вести огонь;
- в каком порядке будет производиться атака и подрыв ДОТ (ДЗОТ);
- задачи орудий, минометов, противотанковых ружей, сапер;
- сигналы для управления;
- порядок питания боеприпасами и выноса раненых.

534. Атака ДОТ (ДЗОТ) производится после артиллерийской обработки ДОТ (ДЗОТ) и при окаймлении огнем артиллерии, штурмуемой ДОТ (ДЗОТ).

535. Под прикрытием огня группа разграбления проделывает проходы в препятствиях; стрелковые отделения с минометами и станковыми пулеметами обходят ДОТ (ДЗОТ), следят за выходами из нее, очищают ходы сообщения от противника и прикрывают сапер от возможных контратак противника.

Саперы под прикрытием огня всех видов, используя мертвые пространства, подбираются к амбразурам, закрывают их и подрывают ДОТ (ДЗОТ).

Стрелки врываются в разрушенную ДОТ (ДЗОТ) и уничтожают уцелевших солдат противника.

Командир взвода доносит сигналом командиру роты о захвате ДОТ (ДЗОТ).

536. Если атака ротой ДОТ (ДЗОТ) и огневых точек, расположенных в глубине обороны, захлебнулась, то для действия по ДОТ (ДЗОТ) выдвигаются отдельные орудия, противотанковые ружья и огнеметы для стрельбы прямой наводкой по амбразурам и заслонам, а штурмовые

группы возобновляют атаку при поддержке танков.

537. Пулеметы, орудия и минометы своим огнем должны не допустить оживания огневых точек.

538. Если ДОТ (ДЗОТ) можно обойти, командир роты для ее блокирования и уничтожения с тыла и флангов оставляет штурмовую группу и часть огневых средств, а сам с ротой смело движется вперед. О результатах разведки и принятом решении командир роты немедленно доносит командиру батальона.

539. Для помощи танкам, задержанным на препятствиях, командир роты, не прекращая атаки, направляет группу разграбления, поддерживая ее огнем.

11. СРЕЛКОВАЯ РОТА В ОБОРОНЕ

540. Стрелковая рота обороняет район до 1 000 м по фронту и в глубину.

Ротный район обороны состоит из взводных районов обороны с их опорными пунктами.

Важнейший из взводных опорных пунктов является главным опорным пунктом роты. Он наиболее сильно укрепляется и обеспечивается огневыми, в том числе противотанковыми, средствами и упорно удерживается.

Во взаимодействии с приданными и поддерживающими средствами рота должна упорно удерживать свой район, отразить все атаки танков и пехоты противника и нанести ему возможно большие потери.

Свои задачи рота выполняет огнем и контратаками.

Рота должна упорно обороняться, даже если противник овладел позициями ее соседей.

541. Рота имеет право отойти только по приказу командира батальона.

Боевой порядок роты в обороне состоит из боевого эшелона и резерва.

542. Командир роты, получив задачу на оборону, обязан организовать наблюдение и охранение, произвести разведку своего района обороны и впереди лежащей местности для расположения огневых точек стрелковых взводов и приданных средств усиления, определить танкоопасные направления и организовать тыл роты.

543. Огневые средства в обороне эшелонируются в глубину и рассредоточиваются с тем, чтобы передний край опорного пункта на дистанции 200—400 м был прикрыт мощной огневой завесой фронтального, флангового и косо-прицельного огня.

544. Расположением взводных опорных пунктов должны быть достигнуты:

- круговая оборона роты, поражение противника, начиная с предельных дистанций;

- сосредоточение огня большей части огневых средств роты по особо важным направлениям и рубежам;

- заградительный огонь;

- прикрытие огнем флангов и стыков, а также огневая связь с соседями.

Для вызова заградительного огня командир роты устанавливает простые, легко подаваемые и наблюдаемые сигналы.

Подступы, которые не могут обстреливаться оружием с настильной траекторией, должны поражаться сосредоточенным огнем минометов.

Огневые позиции средства усиления указываются в удобных местах во всем ротном районе.

Огневые позиции нельзя выбирать у местных предметов, хорошо заметных со стороны противника.

Взводные районы обороны должны соприкасаться.

545. Если рота находится на открытом фланге батальона, то фланговый опорный пункт командир роты обязан расположить уступом назад, а взвод резерва — ближе к этому флангу, чтобы обеспечить роту от непосредственного охвата и обхода противником.

546. Район опорного пункта взвода резерва должен обеспечивать: скрытное расположение взвода, удобства обороны, возможность проведения быстрых контратак и удобное размещение огневых средств взвода для поддержки его контратак.

Передние огневые точки взвода резерва должны находиться на расстоянии 150—300 м от заднего края опорных пунктов взводов боевого эшелона, чтобы взвод резерва мог своевременно перейти в контратаку и не нес напрасных потерь от артиллерийского огня противника, направленного на взводы боевого эшелона.

547. Приняв решение на оборону, командир роты разрабатывает план обороны, сообщает его командирам взводов и отдает приказ, в котором указывает:

Каждому взводу боевого эшелона:

— взводный район обороны и опорный пункт в нем, полосу обстрела и дополнительное направление для огневой связи с соседом;

— мертвые пространства и подступы в ближайшей полосе перед фронтом соседних опорных пунктов для обстрела их фланкирующим и косопрямельным огнем.

Взводу резерва:

- опорный пункт;
- рубежи для обстрела перед фронтом и на флангах ротного района обороны;
- полосы обстрела внутри ротного района обороны;
- наиболее вероятные направления для контратак;
- порядок прикрытия взводов боевого эшелона в ходе боя и в случае их отхода.

Противотанковым орудиям и ружьям:

- танкоопасные направления;
- передний край обороны, расположение взводов и огневых средств;
- сектор (полосу) обстрела;
- огневые позиции;
- подступы и рубежи, подлежащие обстрелу в первую очередь при появлении на них танков.

Подразделениям станковых пулеметов и минометов:

- район для выбора основных и запасных огневых позиций;
- полосу обстрела впереди ротного района обороны перед фронтом соседних районов и промежутков между взводами боевого эшелона;
- направления на фланги, внутри и в тылу ротного района для обстрела в случае, если противник ворвется в ротный район обороны;
- рубежи, по которым подготовить сосредоточенный огонь.

Артиллерии, поддерживающей роту:

- передний край ротного района обороны;
- опорный пункт взвода резерва и вероятные направления его контратак;
- подступы и местные предметы, подлежащие обстрелу артиллерии;
- участки заградительного огня;
- танкоопасные направления.

На взвод резерва командир роты возлагает борьбу со снижающимися самолетами противника.

548. Противовоздушная оборона и противохимическая защита организуются в соответствии с планом командира батальона. Должна соблюдаться строгая воздушная и химическая дисциплина.

549. Чтобы видеть весь свой район обороны, впереди лежащую местность и фланги и удобно управлять боем, командир роты обязан иметь два командных пункта: основной, в главном опорном пункте роты, и запасный, в расположении резерва с наблюдателями в каждом. Командные пункты следует выбирать в местах, имеющих скрытые подступы и недоступных для танков. Телефонные линии тщательно маскируются.

550. К укреплению опорных пунктов рота должна приступить немедленно по получении задачи.

Саперные работы ведутся строго в указанной командиром батальона последовательности.

Каждому взводу указывается, какие работы и когда он должен выполнять.

Каждое отделение должно иметь окоп полно-

го профиля, запасные позиции и ходы сообщения в глубину.

Препятствия должны обеспечивать круговую оборону роты в целом и каждого взвода в отдельности, а укрепления — круговую оборону опорных пунктов.

551. Все естественные и искусственные препятствия, находящиеся перед передним краем, берутся под фланговый огонь. Расположение и направление искусственных препятствий должно быть таким, чтобы противник не мог по ним определить местоположение фланкирующих огневых средств.

Расстояния до местных предметов измеряются. Все ориентиры наносятся на схему. При отсутствии естественных ориентиров командир роты обязан установить искусственные, незаметные со стороны противника. Местные предметы, которые могут быть уничтожены артиллерийским огнем, в качестве ориентиров не назначаются.

552. Отражение разведки противника и поддержка боевого охранения производятся специально назначенными огневыми средствами с запасных позиций, выбранных так, чтобы можно было незаметно занять их и оставить во время боя.

Наступление небольших сил противника и его разведки, как правило, отражается внезапным огнем с самых близких расстояний. Крупные силы противника, перешедшего в наступление, станковые пулеметы и минометы начинают поражать дальним огнем с запасных позиций, даже впереди переднего края.

553. Во время артиллерийской подготовки противника личный состав роты находится

в укрытиях, на позициях остаются только наблюдатели.

554. Огонь по противнику не должен быть равномерным. Командир роты обязан в наиболее благоприятные моменты сосредоточенным огнем всех своих средств внезапно обрушиваться на отдельные части боевого порядка противника, наступающие в наиболее сосредоточенных строях.

Нанеся тяжелые потери одной части боевого порядка противника, командир роты так же внезапно должен обрушиваться на другую.

555. При подходе противника на дистанцию атаки рота должна довести свой огонь до полного напряжения, чтобы прижать противника к земле и не дать ему возможности подняться в атаку.

Как только артиллерия противника начнет переносить свой огонь в глубину, все бойцы должны быстро занять свои места и встретить атакующего противника огнем.

С началом атаки кинжальные пулеметы, орудия и противотанковые ружья, а также минометы должны внезапным, уничтожающим огнем нанести противнику тяжелые потери и отразить атаку.

556. Атака противника должна быть отражена во что бы то ни стало.

Если противник ворвется на позиции роты, все огневые средства обязаны вести по противнику огонь до последнего патрона, нанося ему тяжелые потери, и упорно удерживать свои позиции. Вслед за этим командир роты смелой контратакой во фланг должен немедленно уничтожить ворвавшегося противника.

557. Во время боя командир роты обязан непрерывно руководить им, поддерживая всеми возможными средствами взводы, находящиеся в наиболее опасном положении. В кризисные моменты боя командир роты должен лично находиться на решающем пункте.

558. Если противник атакует с танками, они поражаются огнем всех противотанковых средств. Остальные огневые средства и бойцы своим огнем должны уничтожать следующую за танками пехоту.

559. Отразив атаку противника, командир роты преследует его огнем. Затем он обязан вновь расставить огневые точки, сменяя, если нужно, позиции огневых средств, проверить боевое состояние роты, пополнить боеприпасы, эвакуировать раненых и донести командиру батальона о результатах боя, потерях и трофеях.

560. На местности, трудно доступной или доступной только в некоторых местах, районы рот не будут соприкасаться и между ними могут быть промежутки до 1 500 м, простреливаемые перекрестным огнем. В этом случае район роты перехватывает наиболее вероятные пути движения противника.

Промежутки между опорными пунктами не должны совпадать с выгодными для противника скрытыми подступами.

561. Командир роты отвечает за промежуток с соседом влево, устраивает в нем засады и выставляет секреты.

562. Промежутки и подступы к флангам роты необходимо усиливать: на опушках рощ и лесов, на лесных дорогах устраивать завалы, закладывать фугасы, мины, перекапывать до-

роти. Все препятствия необходимо держать под огнем пулеметов, минометов и артиллерии.

Должны широко применяться ложные окопы и наблюдательные пункты.

563. Всякая попытка противника просочиться в промежутки должна отражаться перекрестным огнем артиллерии, минометов и пулеметов из соседних опорных пунктов.

В остальном рота действует согласно указаниям для позиционной обороны.

12. СТРЕЛКОВАЯ РОТА РЕЗЕРВА БАТАЛЬОНА В ОБОРОНЕ

564. Рота резерва батальона подготавливает свой опорный пункт к обороне так же, как и рота боевого эшелона. Рота резерва переходит в контратаку по приказу командира батальона или по инициативе командира роты.

Удар должен быть внезапным и направлен во фланг и тыл противника.

Контратака производится накоротке. Глубина преследования противника точно указывается командиром батальона (обычно до переднего края обороны).

Разработка плана контратак в направлениях, указанных командиром батальона, и обследование скрытых путей к исходным рубежам для контратаки является обязанностью командира роты.

565. Получив приказ на контратаку, командир роты ставит задачу поддерживающей артиллерии, орудиям, минометам и пулеметам и скрытыми путями ведет роту в исходное положение для контратаки. Выбрав направление удара,

командир роты приказывает подавить противника огнем. Контратака должна последовать немедленно и решительно.

566. В зависимости от обстановки приказ о переходе в контратаку может быть отдан командиром роты и на ходу.

После успешной контратаки командир роты обязан развивать успех, стремясь к полному уничтожению противника.

Отходящего противника рота должна преследовать огнем.

13. СМЕНА РОТЫ

567. Смену роты целесообразно производить только ночью.

Для ознакомления с расположением сменяемой роты и планом ее обороны командир сменяющей роты направляется лично с помощниками командиров взводов и с несколькими посыльными. Он обязан:

— точно выяснить все, что известно о противнике, и изучить его расположение;

— изучить порядок охранения и его состав, оборонительные сооружения, расстановку огневых средств, дороги, связь, охрану и прикрытие флангов и стыков;

— наметить порядок смены.

568. Смена роты производится последовательно по-взводно. До конца смены командир сменяемой роты продолжает оставаться командиром ротного района обороны.

Сменяющая рота подводится как можно ближе к позициям сменяемой роты. В условленном пункте ее встречают помощники командиров

взводов и ведут взводы скрытыми подступами в их опорные пункты.

Командир сменяемой роты передает схему района обороны роты, все оборонительные постройки, постоянные средства связи и оставляемые боеприпасы.

Взводы сменяемой роты, передав свои опорные пункты, скрытно собираются в указанных им местах, где и находятся в полной боевой готовности.

Сменяемая рота отходит только после того, как новая рота займет свой район обороны, будет проверена работа связи, связь с артиллерией и выставлено охранение.

Командир роты, заняв позиции, доносит о состоявшейся смене командиру батальона.

569. Если во время смены противник перейдет в наступление, смена немедленно прекращается, прибывшая рота переходит в подчинение командира сменяемой роты и помогает ему отразить атаку противника.

После отражения противника продолжается смена роты.

14. ОБОРОНА СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ НОЧЬЮ

570. Для обороны ночью командир роты должен засветло подготовить все огневые средства, указать рубежи и направления для ведения огня, установить сигналы для его открытия и прекращения, а также сигналы для оповещения.

Наблюдение и разведка усиливаются.

Перед рассветом бдительность в роте должна быть особенно высокой.

571. Резерв роты на ночь может быть подтянут к боевому эшелону на специально подгото-

вленные позиции, но с наступлением рассвета все подразделения должны быть на своих постоянных местах.

572. Командир роты должен так использовать имеющиеся осветительные средства, чтобы, не открывая позиции роты, обеспечить себе возможность заблаговременно обнаружить наступление противника.

573. Ночью даже слабые препятствия дают большой эффект. Поэтому необходимо искусно применять разнообразные препятствия, особенно переносные и производящие шум при соприкосновении, и вести за ними наблюдение. Если командир роты обнаружит, что противник приблизился к позициям роты и окапывается или уничтожает препятствия, он приказывает обрушиться на противника огнем всех средств и забросать его ручными гранатами.

574. Ночью успех боя решается не количеством бойцов, а их решительностью, смелостью и дерзостью. Поэтому, если противник ворвется в расположение роты, он должен быть уничтожен решительной штыковой атакой и ручными гранатами.

15. ОСОБЕННОСТИ ОБОРОНЫ СТРЕЛКОВОЙ РОТОЙ РЕКИ

575. Командир стрелковой роты обязан организовать оборону на основе тщательного изучения начертания и характера берегов реки и тесного взаимодействия роты со средствами усиления и соседями.

Передний край района обороны командир роты занимает согласно указанию командира ба-

тальона. Противоположный берег в пунктах, наиболее вероятных для переправы, должен находиться под сосредоточенным огнем.

Вся долина реки должна быть прикрыта фланкирующим огнем станковых пулеметов и минометов.

Попытка противника вести разведку, подносить или спускать на воду переправочные материалы и средства, устраивать переправу и переправляться должна немедленно пресекаться огнем.

576. Боевое охранение и наблюдение на ночь должны выдвигаться к самой воде и на имеющиеся островки, чтобы своевременно обнаружить переправу противника и открыть заградительный огонь.

Противник, переправившийся на наш берег, должен быть уничтожен огнем и решительными, смелыми контратаками.

16. ОСОБЕННОСТИ ОБОРОНЫ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ В ЛЕСУ

577. Получив задачу на оборону леса, командир роты изучает характер леса: наличие кустов и зарослей; дороги, просеки, поляны, реки, ручьи и овраги; дальность огня; танкодоступность и обзор впереди леса и внутри. В зависимости от этого он выбирает места для опорных пунктов и строит план обороны.

578. Мелкие рожи и перелески для опорных пунктов не занимаются; они используются как маски и препятствия. Опутываются проволокой, минироваются и заграждаются завалами и засеками.

В большом лесу командир роты организует оборону, имея в виду необходимость борьбы:

- за наружную опушку леса;
- внутри леса;
- за выходы из леса.

579. Организуя огонь, командир роты должен предусмотреть прострел наружной опушки леса, дорог, просек, полян и выходов из леса, где возможно, расчищая обстрел. Проволоку и остальные препятствия располагать с таким расчетом, чтобы для их уничтожения противник был вынужден сначала пройти под огнем дороги, просеку или поляну. Опорные пункты взводов размещать на перекрестках и стыках дорог и просек, для огневых средств делать блокгаузы, вокруг них — заграждения. Противотанковые средства располагать на танкодоступных направлениях.

Особое значение приобретает правильное и своевременное использование резерва роты и бесперебойная связь между опорными пунктами и командиром роты.

Пути сообщения между опорными пунктами отмечаются затеской стволов деревьев, заламыванием ветвей и другими способами.

580. Противника, наступающего на лес, надо уничтожать перед внешней опушкой леса огнем фланкирующих и кинжальных пулеметов и минометным огнем.

581. Если противник ворвется в лес, бой обычно распадается на ряд отдельных схваток, в которых успех зависит от точного выполнения плана боя, своевременных контратак ротного резерва и инициативы командиров взводов.

582. При обороне внутри леса следует прочно охранять фланги и стыки и наносить удары отдельным группам противника во фланг и тыл. Для уничтожения противника применять засады и пожары, где это возможно по обстановке.

17. ОСОБЕННОСТИ МАНЕВРЕННОЙ ОБОРОНЫ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ

583. Командир роты при разведке переднего края опорного пункта, местности перед фронтом, на флангах и в тылу обязан установить скрытые пути перехода с одного промежуточного рубежа на другой. Промежуточные рубежи указывает командир батальона. Расстояние между ними не должно превышать дальности действительного огня станковых пулеметов. Первый промежуточный рубеж занимает резерв роты.

На выбранных рубежах заранее намечаются позиции для огневых средств и измеряются расстояния до местных предметов.

584. На каждом промежуточном рубеже после его разведки командир роты обязан оставить бойца или младшего командира для наблюдения, указания мест подходящим подразделениям, сообщения им о передвижениях и действиях соседних подразделений, о средствах усиления и местах командных пунктов.

585. Основой маневренной обороны роты является огонь и короткие, внезапные, решительные контратаки.

Огонь нужно открывать с самых дальних дистанций.

586. Бой на промежуточных рубежах не должен доводиться до атаки: расстроив противника огнем, подразделения роты под прикрытием танков, огня станковых пулеметов, минометов и артиллерии, по приказу командира роты, отходят для обороны на следующий промежуточный рубеж. Командир роты помогает эвакуировать аварийные танки.

Отход должен совершаться перекатами, скрытно. Наиболее целесообразно отходить под прикрытием огневых средств, заблаговременно расположенных в глубине.

Командир роты обязан обеспечить непрерывность наблюдения и охрану флангов.

Сам командир роты должен отходить с последним подразделением.

18. ОСОБЕННОСТИ ОБОРОНЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

587. Стрелковая рота может оборонять небольшой населенный пункт или группу строений в городе.

588. Для обороны командир роты выделяет строго ограниченное число подразделений, сохраняя остальные в своем резерве.

589. Для обороны приспособляются прочные здания, каменные ограды, создаются опорные пункты, находящиеся между собой в огневой связи.

Окраины и улицы берутся под продольный обстрел, устраиваются скрытые пути сообщения сквозь проломы в стенах и заборах и заграждения (баррикады).

590. Для убежищ и укрытий от артиллерийского и минометного огня используются подвалы и погреба. Принимаются меры к тушению пожаров. Все строения укрепляются, усиливаются проволочными заграждениями, улицы баррикадируются.

Резерв помещается в укрытом убежище в наиболее удобным для контратак пункте.

591. Прочность обороны ротой населенного пункта основывается на боевых качествах бойцов и командного состава и на хорошем управлении.

Рота, обороняющая населенный пункт, должна удержать его в своих руках или погибнуть.

592. Успеху обороны населенного пункта во многом способствует активность обороны.

Наряду с упорным удержанием опорных пунктов необходимы частые вылазки, налеты на расположение противника, чтобы разорвать кольцо блокады, нанести потери и, изматывая противника, не давать ему отдыха.

19. ОСОБЕННОСТИ ОБОРОНЫ РОТЫ ЗИМОЙ

593. Крутые берега рек, овраги, опушки рощ и кустарников, занесенные снегом, становятся серьезным препятствием для танков и пехоты. Особое значение приобретает оборона населенных пунктов.

При постройке окопов и укрытий нужно предусмотреть хранение материальной части, допускающее немедленное ее использование. Окопы отрываются полного профиля.

594. Командир роты обязан дать точные указания о постройке утепленных укрытий (землянок),

о порядке обогрева людей, количестве смен, установить сигналы для сбора и принять другие меры, обеспечивающие сохранение сил и боеспособность состава роты и постоянную готовность подразделений к отражению внезапного нападения противника.

595. Наблюдатели и подразделения, выделенные в боевое охранение, сменяются через каждые 2—4 часа в зависимости от условий погоды.

596. В обороне промежутки между опорными пунктами и соседями наблюдаются дозорными на лыжах.

597. В метель, снегопад и ночью командир роты усиливает наблюдение, дополнительно высылая дозорных, и выставляет секреты.

598. Особое внимание командир роты должен уделять маскировке, добиваясь, чтобы:

- оборонительные сооружения не выделялись на фоне местности;

- тропинка к командным и наблюдательным пунктам проходили в кустарнике и других маскирующих местах;

- проволочные средства связи маскировались снегом;

- оружие в боевом положении не выделялось на окружающем фоне.

Ввиду легкости устройства окопов из снега следует вводить противника в заблуждение постройкой ложных окопов, убежищ.

599. Наступающего противника рота поражает огнем с самых дальних дистанций, чтобы заставить его как можно дольше пробывать перед позициями роты на морозе и тем самым ослабить его боеспособность.

20. СТРЕЛКОВАЯ РОТА В РАЗВЕДКЕ

600. Стрелковая рота, составляя разведывательный отряд, получает боевую задачу и полосу разведки шириной не более 3 км, моторизованная рота — до 4 км.

Дороги нельзя назначать границами полосы разведки. Важнейшая дорога должна проходить в середине полосы разведки.

В зависимости от задачи рота усиливается станковыми пулеметами, отдельными орудиями, танками, минометами, противотанковыми ружьями; ей придаются саперы и другие специалисты и обязательно подвижные средства связи.

601. Стрелковая рота ведет разведку наблюдением и боем на удалении от своих охраняющих частей: днем — до полуперехода, моторизованная рота — до перехода, ночью — до 5 км.

602. Рота ведет разведку до выполнения поставленной ей задачи или до получения новой задачи.

603. Боевой порядок роты в разведке обычно состоит из ядра и разведывательных дозоров. На важнейшем направлении разведывательный дозор может быть силой до взвода. Оставшиеся подразделения и средства усиления составляют ядро роты.

Удаление дозоров от ядра роты зависит от местности; на открытой местности это удаление до 1 000 м. Однако командир роты должен стремиться к тому, чтобы иметь возможность поддерживать с дозорами зрительную связь.

604. Командир роты, получив задачу на разведку, обязан изучить по карте местность, путь движения и возвращения; наметить исходный

пункт для роты, не выходя за линию своего охранения; произвести расчет роты; определить порядок движения и сигналы для связи с разведывательными дозорами; лично проверить готовность роты к выполнению задачи и отдать приказ.

В приказе командир роты:

- указывает задачу роты и дозоров;
- указывает по местным предметам и по особой схеме направление движения дозоров, их удаление от ядра роты; на что обращать особое внимание, что выяснить;
- сообщает о приданных роте средствах усиления и о разведывательных подразделениях, действующих впереди и на флангах;
- указывает, какие сигналы и условные знаки подавать при обнаружении танков, пехоты и конницы противника;
- сообщает пропуск.

605. Командир роты следует с ядром роты; он может поручить вести ядро своему заместителю, а сам с несколькими наблюдателями и связными двигаться за находящимся впереди дозором в желаемом направлении, переходя с одного наблюдательного пункта на другой. С наблюдательного пункта он намечает следующий наблюдательный пункт.

606. Ядро является резервом командира роты и назначается для высылки дополнительных дозоров и для поддержки разведывательных дозоров в случае столкновения с противником.

Ядро роты должно передвигаться скрытно от одного укрытого пункта к другому и с таким расчетом, чтобы во время передвижения наблюдение не прерывалось. Движение должно быть

быстрым. Открытые пространства ядро роты проходит расчлененно.

Ядро роты вводится в селение и другие закрытые места (лес, кусты) после того, как они будут предварительно обследованы дозорами полностью или по частям.

Во время нахождения роты в населенном пункте никого из жителей не следует выпускать из него, а прибывающих в населенный пункт нужно задерживать. Все важные донесения командир роты должен проверять лично.

607. При разведке населенных пунктов должны быть осмотрены окраины и улицы внутри пунктов. Осмотр производят разведывательные дозоры, которые выделяются командиром роты в дополнение к ранее высланным с расчетом, чтобы на каждое направление (улицу, окраину) приходилось не менее одного дозора. Ядро роты располагается укрыто вне населенного пункта в готовности поддержать разведывательные дозоры и закрепить за собой части селения или леса, не занятого противником.

608. Установив соприкосновение с противником, командир роты обязан разведать глубину его движения (расположения) и фланги.

Главными объектами разведки являются: численный состав, техника (танки, артиллерия, минометы), направление движения, месторасположение противника и характер боевого обеспечения. Рота должна стремиться обязательно захватить пленных.

609. Если взвод или отделение не в силах решить поставленную им задачу, командир роты должен, не колеблясь, ввести в бой всю роту и

решительными, внезапными действиями выполнить задачу.

Действия роты должны быть скрытными, настойчивыми и активными, а нападение на противника — стремительным, решительным и внезапным.

610. Ведя разведку противника на марше, командир роты должен наблюдать все дороги и подступы со стороны противника в направлении своего движения.

При встрече с охранением противника командир роты стремится обойти или просочиться между подразделениями походного порядка противника и выйти к колонне его главных сил.

Если это не удастся без боя, командир роты должен выбрать наиболее слабое место, внезапным ударом прорвать походный порядок противника и выйти к его главным силам хотя бы отдельными дозорами, выяснить силу колонны, состав и направление движения и донести выславшему его начальнику.

611. Разведывая обороняющегося противника, командир роты должен определить его фланги, незанятые промежутки, стыки, скрытые подступы, ведущие в его расположение, удобные пункты для наблюдения за ним и расположение его огневых средств.

Командир роты должен просачиваться всей ротой или отдельными дозорами в незанятые промежутки, в стыки, на фланги, захватывая пленных и добывая необходимые сведения.

Рота, проникнув в тыл противника, организует засады, производит налеты на его штабы (командные пункты), узлы связи, стремясь

возможно полнее установить силы, состав, характер обороны противника и препятствия.

612. При подготовке к выступлению в разведку ночью командир роты обязан:

- засветло изучить местность, насколько это возможно, наметить ориентиры, хорошо различимые ночью;

- изучить по карте маршрут роты, наметить наблюдательные пункты, промерить расстояния до намеченных ориентиров, разветвлений дорог, отдельных строений и определить азимуты;

- разработать план действий;

- проверить подгонку снаряжения;

- установить опознавательные знаки для своих командиров и бойцов и опознавательный сигнал;

- наметить состав дозоров из бойцов, обладающих наиболее острым слухом и зрением;

- наметить путь и порядок отхода по окончании разведки;

- сверить часы, проверить наличие и исправность компасов, карманных фонарей и всего необходимого.

613. При действиях ночью разведывательные дозоры высылаются меньшей численности, чем днем, удаление их от ядра также сокращается и зависит от степени видимости (луна, облачность, туман).

Связь поддерживается условными звуковыми или световыми сигналами, посыльными и цепочкой парных постов.

614. При столкновении с противником ночью рота должна действовать внезапно и дерзко, применяя штык и гранату, помня, что ночью

численное превосходство не имеет решающего значения.

615. В горах разведку противника особо необходимо сочетать с разведкой местности (горные хребты, перевалы, вершины, отроги, теснины, горные реки).

Командир роты свои наблюдательные пункты выбирает на вершинах.

Заняв командную высоту, командир роты, не прерывая разведки, закрепляется на ней, организует сгонь и доносит о занятии высоты высланному его командиру.

В дальнейшем командир роты, передвигаясь ядром перекатами, ведет разведку, последовательно занимая одну командующую высоту за другой.

Ядро роты должно быть сильного состава. Для преодоления труднодоступных гор рота снабжается горным снаряжением (башмаки с шипами, веревки, ледорубы).

В горах выгодно применять засады, внезапные нападения, стремясь проникнуть в тыл противника.

Засады в тылу противника выгодно устраивать в теснинах, на дорогах, на осях связи и путях подвоза.

Нападать необходимо так, чтобы не ушел ни один из подвергшихся нападению; не сдающихся — уничтожать.

В горах для связи между разведывательными подразделениями и ядром, а также с командиром, высланном разведку, применять оптические средства связи и радио.

Донесения с одиночными посыльными не отправлять.

616. Командир роты посылает высланному его начальнику донесения:

— о первой встрече с противником, его составе (танки, артиллерия, пехота) и что он делает;

— о времени прохождения назначенных рубежей или пунктов;

— об обнаружении препятствий;

— о встрече со своими войсками, но другой части, если это не было предусмотрено;

— об обнаружении открытого фланга противника;

— о достижении конечного рубежа разведки.

617. В донесении указывается:

— место отправления (точно по карте);

— время отправления (часы и минуты);

— когда, где и какие добыты сведения;

— каким путем или от кого они добыты;

— что делает или предполагает делать командир роты.

618. Поиск днем производится с целью захватить часть позиций противника.

Поиск обычно производится там, где наше расположение наиболее приближается к обороне противника.

Для поиска часть усиливается пулеметами, минометами, противотанковыми орудиями и ружьями, подразделением сапер и химиков.

Поиску предшествует короткий, но сильный огневой налет артиллерии и минометов на атакуемый участок и фланговые позиции.

В дальнейшем артиллерия и минометы огнем поддерживают и прикрывают роту.

619. Командир роты, получив задачу на поиск, производит личную разведку объекта

атаки и подступов к нему, намечает план атаки, организует взаимодействие внутри роты и с приданными средствами, согласовывает свои действия с поддерживающей артиллерией и отдает приказ.

В ночь перед атакой распоряжением командира полка должны быть устранены противотанковые препятствия на участках поиска.

Исходное положение для атаки рота занимает обычно ночью, а поиск производится на рассвете.

620. Порядок проведения поиска:

— огневой налет на позиции противника; быстрое сближение роты с позициями противника;

— перенос огня для окаймления атакуемого участка с тыла и флангов и атака ротой позиций противника;

— бой роты на позициях противника и овладение ими под прикрытием огня артиллерии и минометов;

— закрепление захваченной позиции;

— отражение контратак, доставка пленных и эвакуация раненых.

621. Ночной поиск производится с целью захвата пленных, а также для разрушения отдельных укреплений, отыскания стыков, выяснения характера укреплений.

В роту, назначенную для поиска, придают сапер, химиков и истребителей танков.

Для обеспечения отхода разведчиков готовится заградительный огонь станковых пулеметов, минометов и артиллерии.

622. Получив задачу для поиска, командир роты обязан:

— лично изучить участок, в районе которого он должен произвести поиск, установить тщательное наблюдение за расположением противника, особенно на указанном или выбранном им участке поиска, с целью точно определить местонахождение огневых средств, окопов и ходов сообщения, порядок несения службы днем и ночью и места расположения наблюдателей и охранения противника;

— разработать план поиска (исходное положение, пути движения, преодоление заграждений, меры обеспечения поиска, порядок возвращения);

— поставить на местности задачи командирам взводов, приданных и поддерживающих средств;

— установить сигналы управления, начало и конец поиска.

Подготовка поиска должна происходить в тайне, а выполнение должно быть внезапным, смелым и решительным.

623. Для ночного поиска командир роты должен организовать группы: № 1 — разграждения, № 2 — атакующую — для захвата пленных и № 3 и 4 — обеспечивающие поиск.

В группу разграждения включаются саперы. Ее задачей является проделывание проходов в проволоке, в минных полях и обозначение их.

Состав группы разграждения — от одного до двух отделений; атакующей группы — до половины состава роты. Остальной состав роты — обеспечивающие группы.

624. Выполнение поиска:

— сделав проходы, группа № 1 подает сигнал о готовности и остается у проходов до конца поиска, расширяя их; отходит эта

группа обычно последней, по сигналу командира роты;

— группа № 2 проходит к объекту и атакует его с флангов, по сигналу командира группы;

— группы № 3 и 4 выдвигаются одновременно с группой № 2 на ее фланги, прикрывая группу № 2 от атаки с флангов.

Выполнив задачу, группа № 2 отходит; за ней группа № 1 и, наконец, группы № 3 и 4.

Огонь поддерживающих средств открывается только по сигналу командира роты.

Во время поиска командир роты следует за атакующей группой, поддерживая связь с группами, охраняющими фланги.

21. ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДКИ ЗИМОЙ

625. Зимой рота в разведке должна использовать многочисленные незанятые промежутки в расположении противника для просачивания в его тыл, применять обходы, засады, налеты. Поиски зимой приобретают особое значение.

626. Ведя разведку в лесу, командир роты должен быть особо бдителен, усиливать наблюдение и охранение. Тщательно разведываются ложнины, овраги, крупные кусты, рощи, в которых могут скрываться разведчики и лыжные отряды противника.

627. Удаление роты на лыжах от своих охраняющих частей может достигать 20—30 км. В снегопад и метель расстояние сокращается.

Продолжительность пребывания роты зимой в разведке зависит от состояния погоды, температуры, рельефа местности и снежного покрова. В неблагоприятных условиях время пребывания

в разведке должно всемерно сокращаться и не превышать 24 часов.

628. Ведя разведку зимой, командир роты должен иметь в виду, что противник будет применять разного рода ловушки, устанавливать маскированные снегом препятствия и мины. Рота должна уметь находить их и уничтожать.

629. При разведке зимой командир роты должен избегать вторично пользоваться одной и той же лыжней.

22. СТРЕЛКОВАЯ РОТА В ПОХОДНОМ ОХРАНЕНИИ

630. Стрелковая рота, назначенная в походное охранение, может составлять:

— головной (боковой, тыльный) отряд, и в этом случае должна действовать на основе указаний для батальона в походном охранении;

— походную заставу, и в этом случае действовать на основе указаний для взвода в походном охранении.

23. СТРЕЛКОВАЯ РОТА В СТОРОЖЕВОМ ОХРАНЕНИИ

631. Стрелковая рота может нести службу отдельной сторожевой заставы, сторожевого отряда и сторожевой роты в составе батальона, выделенного в сторожевой отряд.

Стрелковая рота в отдельной сторожевой заставе и сторожевом отряде получает полосу охранения до 3 км по фронту и 1—1½ км в глубину.

Во всех случаях рота усиливается станковыми пулеметами, противотанковыми орудиями и ружьями, минометами, артиллерией.

632. Изучив свой район, командир роты, назначенной в сторожевой отряд, в зависимости от задачи и местности должен выставить сторожевые заставы, каждую в составе усиленного стрелкового взвода, назначая им районы охранения, опорные пункты и номер.

Одна из застав должна находиться во втором эшелоне; она называется главной и номера не имеет. Командир роты находится при главной заставе.

Полоса расположения сторожевых застав является оборонительной полосой роты.

Располагая сторожевые заставы, командир роты должен обеспечить огневую связь между ними и с соседями.

Рота в отдельной сторожевой заставе несет службу охранения применительно к сторожевой заставе (ст. 322—328).

633. При наступлении противника рота ведет бой по правилам, указанным для обороны.

Рота может отойти из занимаемого района только по приказу командира батальона.

Приложение 1

СРЕДСТВА БОРЬБЫ ПЕХОТЫ

Винтовка — основное оружие стрелка для поражения противника огнем, штыком и прикладом. Скорострельность винтовки: обр. 1891/30 — 10 прицельных выстрелов в минуту; самозарядной, обр. 1940 г. — до 20 прицельных выстрелов в минуту. Наилучшие результаты стрельбы — на дистанциях до 300 м. Снайпер из винтовки поражает цели на дистанциях до 800 м. Кроме обычной пули, огонь можно вести трассирующей, бронебойной и зажигательной пулями.

Сосредоточенный огонь винтовок применяется для поражения групповых целей на дистанциях до 800 м, для поражения самолетов — на удалении до 500 м и для стрельбы по смотровым щелям танков и бронемашин — до 300 м.

Автомат—пистолет-пулемет, стреляющий пистолетными патронами. Действительный огонь — до 200 м. Сосредоточенный огонь автоматов — мощное средство борьбы с живой силой противника (пехота, конница, танковые десанты, средства тяги, транспорт). Боевая скорострельность — до 100 выстрелов в минуту.

Ручная граната — оружие для поражения противника непосредственно перед ударом в штыки, при отражении атаки, а также при борьбе в окопах, убежищах, ходах сообщения, населенных пунктах, лесах и горах. У наступательной гранаты разлет осколков — в радиусе до 15 м, у оборонительной (или с оборонительным чехлом) — до 30—100 м.

Для борьбы с танками применяются связки ручных гранат, подбрасываемых под гусеницы танка.

Противотанковая граната — специальная граната ударного действия для борьбы с броневыми целями и для разрушения прочных закрытий. Дальность броска до 20 м.

Бутылка с горючей смесью — бутылка, наполненная смесью, которая сама воспламеняется на воздухе, когда бутылка разобьется. Есть бутылки, горючая смесь которых зажигается специальной спичкой. Простое, безотказное и действительное средство борьбы против танков, бронемашин, амбразур ДОТ, ДЗОТ, автомобилей, самолетов на аэродромах и живой силы противника, расположенной в укрытиях и населенных пунктах. Дальность броска до 30 м. Может применяться как средство заграждения на важных направлениях и для устройства пожаров в населенных пунктах и отдельных зданиях.

Револьвер или пистолет — оружие командного и начальствующего состава и некоторой части бойцов. Служит для нападения и защиты на близком расстоянии и в рукопашной схватке.

Ручной пулемет — основное оружие стрелкового отделения для поражения настильным огнем открытых групповых и важных одиночных живых целей на дистанциях до 600 м и для поражения самолетов на удалении до 500 м. Огонь ведется короткими очередями. Боевая скорострельность — до 80 выстрелов в минуту.

Станковый пулемет — наиболее мощное оружие для поражения открытых и находящихся за небольшими складками местности групповых

живых целей и огневых средств противника на дистанциях до 1 000 м; для борьбы с самолетами на удалении до 1 000 м применяются станковые пулеметы со специальной установкой и особым прицельным приспособлением, а на расстоянии до 500 м — без особых прицельных приспособлений.

Огонь ведется очередями. Боевая скорострельность 250—300 выстрелов в минуту. Пулеметы ведут огонь в составе отделения, взвода и роты с открытых маскированных позиций. Из пулеметов можно вести огонь в промежутки между подразделениями.

Противотанковое ружье — специальная винтовка, стреляющая бронебойно-зажигательной пулей, которая на расстоянии до 400 м пробивает броню среднего и малого танков, а при попадании в моторную группу, бензиновый бак или боеприпасы танков, авто-или бронемашины она воспламеняет их и вызывает взрыв. Пуля противотанкового ружья зажигает легко горючие предметы: сено, солому, сухое дерево. Скорострельность до 10—15 выстрелов в минуту.

45-мм пушка и 76-мм полковое орудие — основное оружие для борьбы с танками (бронемашинами) и, кроме того, для борьбы с живой силой и огневыми средствами противника, расположенными открыто и в легких полевых укрытиях, а также расположенными в ДОТ (ДЗОТ), стрельбой по амбразурам.

Наибольшая действительность огня по танкам (бронемашинам) 400—600 м; по неподвижным целям — до 2 000 м. Боевая скорострельность в минуту 16 выстрелов для 45-мм орудия и 10 выстрелов для 76-мм орудия.

Минометы — оружие для уничтожения огневых средств и живой силы противника, расположенных главным образом на обратных скатах, в оврагах, в легких укрытиях; наблюдательных пунктов противника и для разрушения легких полевых укрытий.

На вооружении Красной Армии состоят следующие минометы:

Калибры минометов	Пределная дальность	Скорострельность в минуту	Способы и средства передвижения	Количество людей, обслуживающих миномет при стрельбе
50-мм ротный миномет	800	До 30 выстрелов	Переносится 1 человеком	3 чел.
82-мм миномет	3 000	До 25 выстрелов	Переносится на людском вьюке (тремя бойцами), перевозится на конском вьюке и на двуколке	5 чел.
107-мм, горновьючный полковой миномет	5 000	До 15 выстрелов	Перевозится на вьюках и на повозках	6 чел.
120-мм полковой миномет	6 000	До 12 выстрелов	Перевозится на повозках	6 чел.

Ампуломет — упрощенный миномет, стреляющий особыми стеклянными снарядами — ампулами, наполненными самовоспламеняющейся жидкостью «КС». Ампуломет предназначается для поражения огнем и ослепления танков, бронемашин, автомобилей и для выжигания противника

из окопов, ДОТ, ДЗОТ, зданий. Дальность стрельбы 250 м. Скорострельность 6—8 выстрелов в минуту. Обслуживается тремя бойцами.

Огнемет — оружие, с помощью которого противник поражается струей горячей смеси на расстоянии до 30 м. Пехота вооружена ранцевыми огнеметами: горючая смесь носится в резервуаре, имеющем форму ранца.

Действительное средство для выжигания противника из танков, пулеметных гнезд, из ДОТ и ДЗОТ — через амбразуры, из окопов, ходов сообщения и из каменных зданий. Огнемет — хорошее средство для устройства пожаров в населенных пунктах, сухих лесах.

Фугас — специальный заряд взрывчатого вещества, установленный на местности. Взрывается по проводам или при нажиме на взрыватель. Устанавливается маскированно на важнейших направлениях на флангах, стыках и перед передним краем обороны.

Мины — средство заграждения. Пехотные мины взрываются, если на них наступит человек. Для взрыва противотанковой мины нужен большой груз (танк, бронемашина).

Устанавливаются на важнейших направлениях.

Приложение 2

ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ И УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ
ДЛЯ СВЯЗИ

№ по пор.	Сигнал (условный знак)	Описание приемов передачи
1	Внимание	Поднять руку вверх на высоту головы
2	Вижу, слышу (от- зыв)	Поднять обе руки вверх на высоту головы и опу- стить их
3	Повтори (не понял)	Вытянуть обе руки вверх на высоту головы и разма- хивать ими накрест перед лицом
4	Ко мне (сбор)	Поднять руку вверх, кру- жить над головой и энер- гично опустить ее вниз
5	Развернись (рас- членение и разверты- вание подразделений)	Несколько раз развести обе руки в стороны
6	Стой (ложись; пре- кратить огонь)	Поднять руку вверх и быстро опустить, повто- ряя до исполнения
7	Продолжай движе- ние (вперед в новом направлении)	Поднять одну руку на высоту головы, другой сде- лать несколько энергичных махов и оставить ее в на- правлении движения

№ по пор.	Сигнал (условный знак)	Описание приемов передачи
8	Открыть огонь	Вытянуть обе руки в стороны на высоте плеч и держать их так до исполнения
9	Подать патроны	Поднять руку над головой и размахивать ею в стороны
10	Вправо, влево, вперед, назад, в желаемом направлении	Поднять руку над головой и опустить ее несколько раз до высоты плеч в желаемом направлении
11	Вижу противника	Вытянуть руку горизонтально в сторону и держать так до отзыва
12	Путь свободен	Поднять руку в сторону на высоте плеча и несколько раз опустить ее вниз
13	Газы (встретил УЗ)	Поднять вверх головной убор









Примечания. 1. Сигналы можно подавать также лопатой и другими небольшими предметами.

2. Командир перед началом действий должен установить сигналы для вызова подразделений. Например: лопата лотком вверх — вызов первого отделения (взвода); лопата лотком вниз — второго; лопата горизонтально — третьего; лопата горизонтально и дополнительно поднять руку — четвертого.

Пример передачи приказа. Если показана лопата лотком вверх, лопата лотком вниз, условный знак № 8, лопата горизонтально, условный знак № 7, это означает: первому и второму отделениям — «огонь», третьему — «вперед».

3. Подав сигнал, нужно получить ответ — условный знак № 2.

**СИГНАЛЫ ДЛЯ СВЯЗИ С АВИАЦИЕЙ,
ЕСЛИ НЕ ДАНЫ ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ**

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | — Достигли (удерживаем) рубежа |
| 2 |  | — Противник обстреливает или атакует. Прошу подавить |
| 3 |  | — Продвигаюсь вперед в направлении |
| 4 |  | — Противник обходит (охватывает) справа |
| 5 |  | — Противник обходит (охватывает) слева |
| 6 |  | — Окружены |
| 7 |  | — Нужны боеприпасы |
| 8 |  | — Нужно продовольствие |

Примечания. 1. Для сигнализации могут применяться полотнища белого цвета летом и красного — зимой, при отсутствии их — газеты, доски и другой подручный материал.

2. Сигналы выкладываются по требованию (парольному сигналу) своей авиации.

3. Сигналы № 2 и 3 выкладываются вершиной в сторону противника.

4. При ветре на полотнище следует класть камни.

Приложение 4

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Бланк полевой книжки (лицевая сторона).

1. Приказы и донесения пишутся на бланке полевой книжки.

2. В графе «кому» указывается фамилия адресата, без указания части и подразделения.

РАСПИСКА

Полевую записку № 1..... время получения 15.45 5.12.41

Где получил Высота Крутая

Подпись Жуков.....

Л И Н И Я О Т Р Е З Л

Кому <u>Жукову</u>	Время отправления <u>15.45 5.12.41</u>
Откуда <u>Гора Тёшина</u>	№ <u>1</u>

В графе «Время отправления» указываются: часы и минуты, месяц, число и год. Например: 15.05 5.12.41 (пятнадцать часов пять минут 5 декабря 1941 года).

Эта графа заполняется после подписи документа.

В графе «откуда» указывается пункт отправления по карте или по местным предметам. . .

Номер ставится порядковый для каждой полевой записи.

3. Документ пишется и подписывается разборчиво (так, чтобы можно было прочесть при плохом освещении), излагается кратко, ясно и вместе с тем полно. Все мелкие подробности опускаются. Документ пишется простым карандашом. При письме через копирку нажим карандаша должен быть равномерным.

4. При получении документа или при его прочтении начальник делает пометку о времени получения (прочтения) и ставит свою подпись.

Приложение 5

ОТЧЕТНАЯ И СТРЕЛКОВАЯ КАРТОЧКИ
(схемы 1—3)

Карточка вычерчивается в произвольном масштабе, с одной точки стояния, укрытой от наблюдения противника.

Измерение расстояния до ориентиров и рубежей производится на-глаз, а если есть возможность — шагами.

Ориентиры нумеруются справа налево, и рядом с номером пишется их условное название; основной ориентир обводится кружком.

Порядок работы при составлении карточки:

— ориентироваться по сторонам горизонта и проверить на бланке стрелку север—юг;

— обозначить условным знаком точку своего стояния и нанести признаки местности для опознавания этого пункта (при возможности указать масштаб карточки);

— середину листка расположить так, чтобы она совпадала с серединой полосы или участка местности;

— последовательно нанести ориентиры, начиная с основного, местные предметы и расстояния до них;

— заполнить карточку и сделать на полях пояснения того, чего нельзя показать чертежом;

— подписать карточку, поставить число, месяц, год, часы и минуты.

На отчетную карточку наносится:

— направление движения или место расположения противника;

— расположение взвода (отделения) с указанием произведенных окопных работ (основные, запасные и ложные окопы) и заграждения;

— расположение своих огневых средств, направления или полосы их огня, расположение других огневых средств в данном районе; необстреливаемые (мертвые) пространства;

— огневые средства соседей, оказывающие помощь;

— расположение командира, наблюдательного пункта, наблюдателей, пути движения дозоров;

— укрытия, убежища, пути в тыл.

На стрелковую карточку наносится:


— расположение подразделения и командира;

— границы полосы обстрела или направления огня;

— прицел (уровень, кольцо), целик (угломер) и точка прицеливания (наводки) для обстрела ориентиров или рубежей в условиях нормальной и ограниченной видимости;

— месторасположение и направление обстрела (сектора обстрела) противотанкового орудия, ружья и приданных огневых средств.

ОТЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
1-го взвода 3-й стр. роты



К-р 1-го взв. 3 стр. роты мл. лейтенант
Схема 1

СТРЕЛКОВАЯ КАРТОЧКА

1-го отделения 1-го взвода 3-й пул. роты




Схема 2

СТРЕЛКОВАЯ КАРТОЧКА

2-го отделения 1-го минометного взвода




Схема 3

Приложение 6

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА
НАБЛЮДЕНИЯ


Задачи наблюдателя

Месяц и число	Час наблю- дения	Место наблюдения	Что замечено	Где замечено
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Примечание. Задачу наблюдателю вписывает лично командир, который выставляет наблюдателя на пост.

КАРТОЧКА ПРОТИВОТАНКОВОГО ОГНЯ
(Расположение в глубину)

Приложение 7



Ориентиры:

- 1 — два куста, прицел 6,
- 2 — отдельная елка, прицел 6,
- 3 — белая береза, прицел 7,
- 4 — указатель дорог, прицел 9,
- 5 — копна сена, прицел 9,
- 6 — куча камней, прицел 8,
- 7 — сарай, прицел 8,
- 8 — мостик, прицел 10,
- 9 — подрубленное дерево, прицел 10,
- 10 — церковь, прицел 12,
- 11 — три ели, прицел 13.

Примечание. При круговой обороне орудия ориентиры намечаются и сзади орудий.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ
НА КАРТАХ, ПЛАНАХ, СХЕМАХ И Т. Д.

Командир роты



Командир взвода



Командир отделения



Наблюдатель



Связной



Наводчик



Помощник наводчика



Снайпер



Автоматчик



Отличный стрелок



Стрелок



Подносчик



Заряжающий



Сапер



Химик



Командовод



Ездовой



Миномет на двуколке

Пулеметное отделение на по-
возке

Пулеметный выюк



Грузовой (патронный) выюк



Противотанковое ружье



Станковый пулемет



Крупнокалиберный пулемет



Ручной пулемет



50-мм миномет




















82-мм миномет



120-мм миномет

Малокалиберная противотанко-
вая пушка76-мм пушка полковой артил-
лерии

-  76-мм пушка дивизионной артиллерии
-  Группа станковых пулеметов
-  76-мм батарея на огневой позиции (прочих калибров — с соответствующим знаком)
-  Намечается для занятия, запасная огневая позиция 76-мм батареи
-  Стрелковое отделение в обороне
-  Отделение автоматчиков в обороне
-  Стрелковое отделение в наступлении
-  Отделение автоматчиков в наступлении
-  Пулеметное отделение в наступлении
-  Стрелковый взвод в наступлении
-  Взвод автоматчиков в наступлении
-  Пулеметный взвод в наступлении
-  Стрелковая рота в наступлении
-  Танк легкий
-  Танк средний
-  Танк тяжелый



Танки в боевом порядке



Расположение взвода на месте



Расположение роты на месте




Стрелковое отделение на походе



Разведывательный дозор пе-
хотный



Разъезд, разведывательный до-
зор (РД) кавалерийский




Разведывательный дозор бро-
нетанковых войск



Разведывательная группа бро-
нетанковых войск



Штаб полка



Штаб батальона (дивизиона,
отряда)



Походная колонна пехоты со
штабом



Походная колонна пехоты с артиллерией



Походная колонна кавалерии



Походная колонна пехоты с танками



Моторизованная колонна



Перевозка войск по железной
дороге



Бронепоезд



Парашютный десант



Место высадки (выброски) парашютного десанта



Зенитное орудие малого калибра



Зенитный пулемет



Комплексная зенитная пулеметная установка



Пост и дозор ВНОС



Пост воздушной связи




Радиостанция




Оконечная телефонная станция (индукторная)



Полковой пункт боевого питания


















Полковой медицинский пункт



Батальонный пункт боевого питания



Батальонный медицинский пункт

-  Ротный пункт боевого питания
-  Взводный пункт боевого питания
-  Санитарный пост
-  Маяк
-  Указатель дороги
-  Патруль
-  Пост регулирования
-  Ракетный пост
-  Окоп нормального профиля
-  Пулеметное гнездо
-  Ложный окоп
-  Запасный окоп
-  Наблюдательный пункт с убежищем
-  Запасный пункт наблюдательный
-  Убежище


	Щель
	Долговременная огневая точка
	Дерево-земляная огневая точка
	Командный пункт полка
	Проволочная сеть в три кола
	Малозаметные препятствия
	Мины замедленного действия
	Фугасы
	Завалы
	Эскарпы
	Противотанковый ров
	Надолбы (цифра в кружке справа количество рядов)
	Минное поле
	Район, занимаемый стрелковыми войсками
	Район, намечаемый для занятия или занятый предположительно стрелковыми войсками




Фронт, занятый войсками к определенному времени



Фронт, намеченный для занятия войсками или занятый продолжительно




Расположение войск в обороне



Расположение войск при наступлении



Направление для наступления



Направление главного удара

По решению командира



Фактическое направление наступления (атаки) стрелковых войск



Отход войск с занятого рубежа



Отход войск после неудачной атаки в исходное положение



Граница между стрелковыми полками



Граница между стрелковыми батальонами




Боевой курс танков



Боевые задачи стрелковой роты (взвода, отделения)



Неподвижный заградительный огонь



Сосредоточение огня



Огонь на разрушение




Огневой вал



Ответственное направление огня (граница ответственной полосы)



Дополнительное направление огня (граница дополнительного сектора)



Уз Участок заражения



Дегазационные повозки



Разрушенный мост



Неисправный участок дороги



Разрушенный участок дороги

